# MeteoExplorer 1.2 用户手册

2012年10月

© 2008-2012, EastModelSoft Laboratory. All right reserved

# 目录

第1章	Met	teoExplorer 简介	1
1.1	Met	teoExplorer 简介	1
1.2	Met	teoExplorer 主要功能	1
1.3	Met	teoExplorer 产品技术特色	1
1.4	XX _	上资源	5
第2章	系约	充需求与安装配置	7
2.1	系统	充需求	7
2.2	安装	专 MeteoExplorer	7
	2.2.1	下载	7
	2.2.2	在 Windows 下安装 MeteoExplorer	7
	2.2.3	在 Linux 下安装 MeteoExplorer	11
2.3	增力	口资源文件	12
	2.3.1	综合图菜单配置	12
	2.3.2	自定义云图调色板	12
2.4	卸载	戈 MeteoExplorer	13
	2.4.1	在 Windows 下卸载 MeteoExplorer	13
	2.4.2	在 Linux 下在卸载 MeteoExplorer	13
第3章	Met	teoExplorer 基本操作	15
3.1	主領	窗口界面	15
3.2	菜单	鱼	16
	3.2.1	文件菜单	16
	3.2.2	编辑菜单	17
	3.2.3	选项菜单	17
	3.2.4	视图菜单	17
	3.2.5	工具菜单	18
	3.2.6	帮助菜单	18
3.3	工具	具条	18
3.4	图开	》显示主窗口	19
	3.4.1	底图缩放与漫游	19
	3.4.2	缩放地图以适合指定的区域	21
	3.4.3	全屏显示	22
3.5	图层	是管理	22
	3.5.1	图层及其组织方式	22
	3.5.2	基本图层管理功能	24
	3.5.3	图层的漫游与动画	25
3.6	缩略	各图(邮票图)显示	26
3.7	状る	5栏	27
3.8	用户	<sup>□</sup> 偏好设置	27
	3.8.1	切换图形渲染模式	27
	3.8.2	根据地图比例尺的大小动态调整屏幕显示内容	28
	3.8.3	绘制曲线预览功能	30
	3.8.4	中英文用户界面语言快速切换	32

第4章	地	图与地理信息功能	
4.1	地	图投影参数的设置	
4.2	基本	本地图功能	35
	4.2.1	主题风格	35
	4.2.2	地形显示	37
	4.2.3	单省显示与省份填色	
	4.2.4	在省界内显示所有图形	
	4.2.5	显示南海	40
第5章	通用	用模式数据的分析与显示	43
5.1	WN	MO GRIB1/GRIB2 数据的分析与显示	43
	5.1.1	通用模式数据选项对话框	44
	5.1.2	物理量场的等值线分析	46
	5.1.3	风场的流线分析	51
5.2	Net	tCDF 数据的分析与显示	54
5.3	GrA	ADS 数据的分析与显示	55
第6章	地直	面观测数据的分析与显示	57
6.1	地	面天气要素的显示设置	57
6.2	地直	面天气要素的客观分析	59
第7章	高	空观测数据的分析与显示	67
7.1	高	空填图数据中天气要素的显示设置	67
7.2	高	空填图天气要素的客观分析	68
第8章	地直	面单要素站点观测的分析与显示	73
8.1	天	气要素的显示设置	73
8.2	天	气要素的客观分析	75
第9章	格。	点数据的分析与显示	79
9.1	等位	值线分析范围的设置	80
9.2	等任	值线分析值的设置	82
9.3	等任	值线显示属性设置	83
	9.3.1	等值线填色	84
9.4	显示	示格点场中格点上的数据	87
第10章	探	空数据的分析与显示	89
10.1	探	空分析窗口界面	89
	10.1.1	工具栏	90
	10.1.2	要素显隐选择与属性设置子窗口	91
	10.1.3	探空数据显示子窗口	94
	10.1.4	风矢显示子窗口	94
	10.1.5	物理量数值列表显示子窗口	95
10.2	2 物3	理量指数计算列表	95
第11章	台川	风路径数据的显示	
11.1	台川	风路径显示属性的设置	
第12章	城ī	市预报数据的显示	
12.1	」 城市	市预报天气要素显示属性设置	
第13章	流线	线数据的分析与显示	
13.1	流	线数据的显示设置	

13.2	<u>2</u> 凤步	场衍生物理量的计算及其等值线分析	106
第 14 章	天	气图交互制作	109
14.1	L 认i	识天气图制作工具箱	109
14.2	使 使 使	用天气图制作工具箱	111
	14.2.1	单点型天气符号及其绘制方法	111
	14.2.2	矢量型天气符号及其绘制方法	112
	14.2.3	多态单点型天气符号及其绘制方法	112
	14.2.4	曲线型天气符号及其绘制方法	113
	14.2.5	曲线型天气符号的修改	114
	14.2.6	天气符号的移动与剪切	117
14.3	3 绘	图操作命令的撤销与恢复	118
14.4	↓ 天⁄	气图的(自动)保存	118
第 15 章	中月	尺度天气分析	
15.1	」 认i	识中尺度工具箱	
15.2	<b>之</b> 使月	用中尺度工具箱	
	15.2.1	单点型天气符号及其绘制方法	
	15.2.2	矢量型天气符号及其绘制方法	
	15.2.3	曲线型天气符号及其绘制方法	
	15.2.4	其它天气符号	
15.3	8 操任	作命令的管理与编辑图层的自动保存	
第 16 章	고	星云图、雷达数据的显示	
16.1	고	星云图的显示和调色板的使用	
16.2	· 雷道	达数据的显示	
16.3	<b>3</b> 高久	分辨率多通道云图的显示和调色板设置	
16.4	↓ 自5	定义云图调色板	
16.5	; <u>국</u>	图动画	
第 17 章	剖	面图的制作	
17.1	. 剖ī	面图制作的准备工作	
	17.1.1	剖面图工具栏简介	
	17.1.2	指定剖面图的数据源文件	
	17.1.3	绘制剖面的空间位置	
17.2	2 剖	面图的生成及显示属性设置	
	17.2.1	生成剖面图	
	17.2.2	剖面图的显示属性设置	
	17.2.3	剖面图铅直方向上显示范围的修改	
第 18 章	丰富	常规数据的显示	
18.1	由四三	票图的显示	
18.2	2. L 沃	安段探空数据的分析与显示	
第 19 章	- © 图(	像保存与出图支持	
19.1	4 保ィ	存为图像文件	
19.2	2 保る	存为矢量图文件	
19 7	- 「「」 - 「」「」	制到系统剪贴板	145
±.J.J	· <u>x</u>		······································

# 第1章 MeteoExplorer 简介

# 1.1 MeteoExplorer 简介

MeteoExplorer 是一款跨平台的气象数据分析,显示软件。MeteoExplorer 支持常用的气 象数据格式,包括 NetCDF、GRIB1、GRIB2、GrADS、和 MICAPS 部分数据格式。同时具备基 本的地理信息系统(GIS)功能。MeteoExplorer 使用 C++语言开发,具有原生程序所特有的 速度快、系统资源需求低的优点。MeteoExplorer 从设计之初考虑跨平台支持,目前支持 Microsoft Windows、Linux、和 SGI Irix 操作系统。

### **1.2 MeteoExplorer** 主要功能

MeteoExplorer 的主要功能有:

- 图层管理功能(图层翻页与动画);
- 地面、探空观测场的客观分析;
- 格点场的等值线分析和填色;
- 风场的流线分析;
- 常用的物理量计算;
- NetCDF 资料显示功能;
- GRIB1/GRIB2 资料显示功能;
- GrADS 资料显示功能;
- MICAPS 基本数据显示功能;
- 卫星云图资料(AWX 格式、GPF 格式、HDF 格式)显示和动画功能;
- 天气图交互制作 (操作撤销与恢复,自动保存);
- 中尺度天气分析功能;
- 剖面图制作功能;
- 地图缩放、漫游和投影切换;
- 全屏显示和区域缩放功能;
- 缩略图(邮票图)显示功能;
- 图像保存功能,格式为 BMP、JPG、PNG;
- 矢量图形 EMF 格式输出功能 (只适用于 Windows 版本);
- 系统配置功能 (动态菜单);
- 中英文用户界面语言快速切换功能。

其中中尺度天气分析和剖面图制作是 MeteoExplorer 1.2 版本中新增加的功能。

### **1.3 MeteoExplorer** 产品技术特色

与目前已有的地理信息科学及气象科学软件相比, MeteoExplorer 具有如下五大技术特色:

#### 一,跨平台支持

MeteoExplorer 的最初设计目标就是能够在主流的计算平台上运行,而且是以原生(native)方式运行,而不是借助虚拟机或者牺牲程序性能的解释运行环境(如 JAVE、.NET等)。我们希望您能在您喜爱的计算平台上使用 MeteoExplorer 完成您的工作。目前 MeteoExplorer 支持 Windows XP/Vista/7/8, Redhat Enterprise Linux 5/6,和 SGI Irix 操作系统。图 1-1 显示了 MeteoExplorer 运行在 Windows XP(A)、Windows Vista(B)、Redhat Enterprise Linux 5 (C)、和 SGI Irix (D)下的屏幕截图。



(A) Windows XP

(B) Windows Vista



(C) Redhat Enterprise Linux 5
(D) SGI Irix 6.5
图 1-1: MeteoExplorer 支持 Windows XP/Vista/7/8, Redhat Enterprise Linux
5/6,和 SGI Irix 操作系统。

#### 二,注重程序运行效率和用户体验

MeteoExplorer 从最初设计开始强调程序运行性能,以提供用户工作效率,因此,我们 没有选择解释类型的程序设计语言(如 JAVA, C#),而是使用 C++这样的原生语言进行开发。 因此,MeteoExplorer 具有系统资源要求低、程序启动速度快的特点。此外,MeteoExplorer 使用 Direct3D 硬件加速渲染技术(Unix/Linux 版本中使用 OpenGL),以提供较快的图形图像 显示速度,从而保证流畅的用户体验。更为重要的是 MeteoExplorer 不但在主窗口中使用硬 件加速渲染,而且在辅助窗口(如剖面图、探空窗口)中同样使用硬件加速渲染。

#### 三,所见即所得的矢量图形输出

随着气象科学技术的迅速发展,科研业务工作人员对气象软件的图形显示速度和效率提出了更高的要求,要求能够在尽可能短的时间内完成大量数据的分析和可视化功能。同时要求能够将所显示的图形保存成矢量格式的图形文件,便于将业务产品或者研究成果进行演示和发表。

针对上述需求, MeteoExplorer 中设计并实现了一种新型的集多种图形渲染技术为一体的图形渲染引擎,它既能够提供硬件图形加速渲染技术所享有的速度和效率,又能够提供软件图形渲染技术所特有的矢量图形输出功能。图 1-2 显示了将图 1-1B 中窗口显示的图形复制并粘贴到 Microsoft Word 程序中的屏幕截图。图 19-1(第 146页)显示了将图 1-1B 中窗口显示的图形复制并粘贴到 Microsoft PowerPoint 程序中的屏幕截图。

屏幕截图图像的保存格式为 Windows 增强型元文件格式(Enhanced Meta Format, EMF), 这是一种不受图像缩放而导致质量受损的图像格式,也是撰写科技文章所要求的一种格式。



图 1-2: MeteoExplorer 的 Windows 版本支持将程序窗口中显示的图形内 容复制到系统剪贴板中,供外部程序直接使用。本图是将剪贴板中的内 容粘贴到 Microsoft Word 程序中。

### 四,先进的客观分析技术

MeteoExplorer 中集成了较为先进的客观分析方法。特别是高空探空资料的客观分析结果能够达到天气图分析业务运行的标准。图 1-3 给出了 2012 年 3 月 23 日 08 时 500hPa 位势

高度场的客观分析结果。由图可见, MeteoExplorer 的客观分析等值线不仅很好地与观测数 据相吻合, 而且其光滑美观程度能够与预报员手工分析绘制的等值线相媲美。



图 1-3: 2012 年 3 月 23 日 08 时 500hPa 位势高度场的客观分析结果。

### 五,全面的数据格式支持

MeteoExplorer 最主要的功能就是分析、显示常用的气象数据。目前 MeteoExplorer 能够支持的数据格式有 WMO GRIB1/GRIB2、NetCDF、GrADS、和 MICAPS 常用数据类型。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 1-4: MeteoExplorer 支持 WMO GRIB1/GRIB2、NetCDF 的数据格式。这里 显示了对 WMO GRIB2 格式的 NCEP 全球预报系统预报数据资料的分析结果。

我们希望通过对国际上主流气象数据格式(如 WMO GRIB1/GRIB2、NetCDF、GrADS 等) 的支持,能够提高国内用户的工作效率,减少她们编程处理资料的时间,把精力放到理论研 究中。众所周知,国际上已经有诸多知名的气象软件如 NCL、Vis5D、IDV、GrADS 等等。然 而,这些软件虽然技术领先、功能强大,但由于存在着一些不足之处,导致它们并没有满足 国内所有用户的要求。具体来说,这些软件都是基于 UNIX 操作系统,以命令行操作为主要 工作方式,对 Word、PowerPoint 等字处理软件支持有限。而国内气象工作者通常使用 Windows 操作系统,以用户图形界面为主要工作方式。因此国际上的气象软件存在安装困难, 使用方式不习惯,配套软件少等问题。

MeteoExplorer 不仅能够读取资料中的物理量数据,而且能够在已有物理量数据的基础上,计算一些衍生物理量。详细的功能介绍请参考第 5 章(第 43 页)。图 1-4 显示了 MeteoExplorer 读取 WMO GRIB2 格式的 NCEP 全球预报系统预报数据资料的分析结果。图中显示了 500hPa 位势高度场(绿色等值线)和 1.5 个位势涡度单位面上的位势高度场(填色)。

# 1.4 网上资源

您可以访问互联网地址 <u>www.eastmodelsoft.com/software/mexplorer\_cn.htm</u>来获取更多帮助,包括最新版本的程序下载,帮助文档,电子邮件答疑等。

# 第2章 系统需求与安装配置

# 2.1 系统需求

### 支持的操作系统

- Microsoft Windows XP/Vista/7/8;
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5/6;
- SGI Irix 6.5;

#### 中央处理器

PC 机: 最低 Intel 奔腾 2.4GHz; 推荐 Intel 酷睿双核 1.5GHz; SGI 工作站: MIPS R16000A 800MHz。

#### 图形适配器

OpenGL 渲染模式下要求显卡最低支持 OpenGL1.2; Direct3D 渲染模式下要求显卡最低支持 DirectX 9; 显示器分辨率至少为 1024×768 像素。

# 2.2 安装 MeteoExplorer

### 2.2.1 下载

您可以访问<u>www.eastmodelsoft.com/downloads.htm</u>下载 MeteoExplorer 的最新发行版本。

### 2.2.2 在 Windows 下安装 MeteoExplorer

由于 Windows 操作系统中提供的 Windows 32-bit on Windows 64-bit (WoW64) 技术以 保证 32 位程序在 64 位 Windows 操作系统下能够正常运行,所以您不必担心您的系统是 32 位还是 64 位。MeteoExplorer 在 32 位和 64 位的 Windows 操作系统中都能正常运行。

您需要下载 mesetup-1.0.nnnn.exe 和 MeSetup.msi 两个文件,其中 nnnn 的程序编译号, 其数值会经常变换,越大表示程序的版本越新。

首先运行 mesetup-1.0.nnnn.exe, 出现欢迎画面(图 2-1)。



图 2-1: MeteoExplorer 安装欢迎画面。

点击	"Next"	按钮进入	安装目录选择画面	(图	2-2)。
----	--------	------	----------	----	-------

June Explorer	
Select Installation Folder	
The installer will install Meteo Evolorer to the following folder	
The installed will install Meteo Explorer to the following folder.	it balow or click "Browse"
TO Install In this rolder, Click I Next 2 To install to a different rolder, enter	I DEIDW OF CIICK DIDWSE .
<u>F</u> older:	
C:\Program Files\EastModelSoft\Meteo Explorer\	Browse
	Disk Cost
	2.
Install Meteo Explorer for yourself, or for anyone who uses this compu	ter:
◯ Just <u>m</u> e	
Cancel K	ack Next>

图 2-2: MeteoExplorer 安装目录选择画面。

这里,您可以改变 MeteoExplorer 的安装目录。此外,您还可以决定是否把 MeteoExplorer 的菜单组和桌面快捷方式安装到所有帐户的目录下。选择 "Everyone"将 MeteoExplorer 的菜单组和桌面快捷方式安装到所有帐户的目录下;选择 "Just me" MeteoExplorer 的菜单组和桌面快捷方式安装到当前登录帐户的目录下。点击"Next"按钮进入安装确认画面(图 2-3)。

👹 Meteo Explorer	
Confirm Installation	
The installer is ready to install Meteo Explorer on your computer. Click "Next" to start the installation.	
Cancel < <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >

图 2-3: MeteoExplorer 安装确认画面。

点击 "Next" 按钮开始安装过程。如果您要取消安装,请点击 "Cancel" 按钮。您还可以点击 "Back" 按钮返回到上一步以修改前面的设置。

🛃 Meteo Explorer	
Installing Meteo Explorer	
Meteo Explorer is being installed.	
Please wait	
Cancel	<a>Back</a> Next >

图 2-4: MeteoExplorer 安装过程画面。

图 2-4 显示了 MeteoExplorer 安装过程的画面,由于 MeteoExplorer 不依赖第三方框架库 (如.NET, JRE 等),因此安装过程很快。安装结束后是安装完成的画面 (图 2-5)。



图 2-5: MeteoExplorer 安装完成画面。

安装完成后,你的桌面和开始菜单中将会出现 MeteoExplorer 的桌面快捷方式和菜单组。

### 2.2.3 在 Linux 下安装 MeteoExplorer

与 Windows 不同, Linux 操作系统下没有提供类似 WOW64 的兼容机制,而且 32 位函 数库和 64 位函数库分开存放。因此您首先需要确定您的 Linux 操作系统是 32 位还是 64 位。 一种方法是运行 uname 命令。

\$ uname -a

参数'a'表示输出所有信息。如何输出信息中含有 i686,i386 字样,那么您的系统是 32 位的;如何输出信息中含有 x86\_64 字样,那么您的系统是 64 位的。

对于 32 为系统, 您需要下载 install.sh 和 meinstaller-1.0.nnnn-i386.tar.gz 两个文件; 对于 64 为系统, 您需要下载 install.sh 和 meinstaller-1.0.nnnn-x86\_64.tar.gz 两个文件。下载后请将 这两个文件放到同一文件夹下面, 然后以 root 用户执行安装脚本 install.sh:

\$ chmod +x install.sh

\$ su

# ./install.sh /opt

Remove old files ...

Copy installation files to /var/mexplorer

Done.

默认情况下 MeteoExplorer 被安装到/usr/local 目录下面。如果您需要改变安装目录,可以在 安装脚本 install.sh 接一个参数来制定新的安装目录。例如上面的例子中 MeteoExplorer 将被 安装在/opt 目录下。

## 2.3 增加资源文件

MeteoExplorer 支持 MICAPS 中的资源文件,包括综合图菜单配置文件,云图调色板文件等。但为了避免版权纠纷,在 MeteoExplorer 发行版本中不能分发这些文件。如果您需要在 MeteoExplorer 中显示综合图菜单,或者使用云图调色板,请自行编辑这些资源文件并将其 放到 MeteoExplorer 的安装文件夹中 (Windows 版本缺省安装位置是 C:\Program Files\EastModelSoft\Meteo Explorer; Unix/Linux 版本缺省安装位置/usr/local/mexplorer/bin)。

### 2.3.1 综合图菜单配置

综合图菜单配置文件的格式请参考 19.3 附录 A。文件写好后,请将其命名为 micapsDataMenu.txt,然后放到 MeteoExplorer 的安装文件夹中。

MeteoExplorer 默认不显示综合图数据菜单。用户可以通过菜单项"Option, Show Data Menu"来显示/隐藏综合图数据菜单。



图 2-6: Meteo Explorer 支持用户自定义数据菜单。

### 2.3.2 自定义云图调色板

MeteoExplorer 支持用户自定义云图调色板。Meteo Explorer 将调色板分为四类,分别对应四类图像:红外图像(I)、雷达回波图像(R)、可见光图像(V)、和水汽图像(W)。每类可以使用最多 10 个调色板(序号 00-09)。例如,雷达回波图像的第三个调色板的名

称是 R-02(请注意序号从 0 开始)。MeteoExplorer 对每一类提供了两种调色板:一种是彩 色调色板 00,一种是黑白灰度调色板 01-09。用户可以覆盖 01-09 号调色板以使用自己定制 的调色板。调色板的格式见附录 B。例如,如果用户想替换雷达回波图像的第三个调色板, 那么请自己编辑好符合调色板格式的文本文件,并命名为 R-02.pal,把这个文件放到 MeteoExplorer 的安装文件夹中。

# 2.4 卸载 MeteoExplorer

### 2.4.1 在 Windows 下卸载 MeteoExplorer

在 Windows 操作系统下卸载 MeteoExplorer,请使用"控制面板"中的"卸载程序"(图 2-7),找到"Meteo Explorer",点击"卸载"按钮即可将 MeteoExplorer 从系统中删除。

控制面板主页	卸载或更改程序	
查看已安装的更新	若要知我程序,请从列表由将其洗中,然后单手"知我"。"	<b>甫</b> 改"武 "修复"
) 打开或关闭 Windows 功能		JCK - N 1952 6
	组织 ▼ 卸載 更改 修复	= •
	名称	发布者
	HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP	Conexant Systems
	Intel® Matrix Storage Manager	Intel Corporation
	🛓 Java(TM) 6 Update 14	Sun Microsystems, Inc.
	🛃 Java(TM) 6 Update 14 (64-bit)	Sun Microsystems, Inc.
	Meteo Explorer	EastModelSoft
	Microsoft .NET Framework 4 Client Profile	Microsoft Corporation
		Microsoft Corporation
	Microsoft Office File Validation Add-In	Microsoft Corporation
	So Microsoft Office Suite Activation Assistant	Microsoft Corporation
	📴 Microsoft Office Ultimate 2007	Microsoft Corporation
	Microsoft Security Essentials	Microsoft Corporation
	🖺 Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]	Microsoft Corporation
	Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)	Microsoft Corporation
	Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)	Microsoft Corporation

图 2-7: 在 Windows 操作系统下卸载 MeteoExplorer,请使用"控制面板" 中的"卸载程序"。

### 2.4.2 在 Linux 下在卸载 MeteoExplorer

在 Linux 下在卸载 MeteoExplorer,直接删除安装文件所在目录即可。例如, MeteoExplorer 被安装在/usr/local/mexplorer 目录中,执行下面命令语句:

\$ cd /usr/local

### \$ su # rm –rf mexplorer

注意执行上面最后一条命令需要 root 管理员权限。

# 第3章 MeteoExplorer 基本操作

# 3.1 主窗口界面

启动 MeteoExplorer 后,主窗口界面如图 3-1(Windows 版本)和图 3-2(Unix/Linux 版本)所示。



图 3-1: MeteoExplorer Windows 版本的主窗口界面。

MeteoExplorer 遵循标准桌面程序界面布局,包括标题栏、菜单条、工具条、图形显示 主窗口、图层显示设置窗口、状态栏。MeteoExplorer 的 Unix/Linux 版本(图 3-2)采用了与 Windows 版本不同风格的界面元素,目的是使 MeteoExplorer 与操作系统整体界面风格更为 一致。但是两个版本的布局是一样的。

第3章 MeteoExplorer 基本操作



图 3-2: MeteoExplorer Linux 版本的主窗口界面。

# 3.2 菜单

菜单提供了所有功能的访问方式。下面按照顶级菜单的分类分别介绍各个菜单项实现的功能。

### 3.2.1 文件菜单

表 3-1 列出了文件菜单中各个菜单项提供的功能。

菜单项	功能	快捷键
新建	创建一个新的交互图层。参考第14章。	Ctrl+N
打开	打开一个数据文件。	Ctrl+O
保存	将当前的交互图层保存为 MICAPS 第14 类数据文件。	Ctrl+S
另存为	将当前的交互图层以另一个名称保存为 MICAPS 第 14 类	Ctrl+A
	数据文件。	
保存为图片	将主窗口的显示内容保存为图像文件。图像格式有 BMP、	无
	JPG、PNG。参考第 19 章。	
保存为矢量图	将主窗口的显示内容保存为 EMF 格式的矢量图文件。参	无
	考第 19 章。	

表 3-1: 文件菜单中各个菜单项提供的功能。

退出程序.

Ctrl+Q

### 3.2.2 编辑菜单

退出

表 3-2 列出了编辑菜单中各个菜单项提供的功能。

表 3-2: 编辑菜单中各个菜单项提供的功能。 菜单项 功能 快捷键 撤销 撤销前一操作命令。参考第14章。 Ctrl+Z 恢复 恢复前一操作命令。参考第14章。 Ctrl+Y 复制 将主窗口的显示内容以 EMF 格式保存到系统剪贴板中。 Ctrl+C 此功能只在 Windows 版本中提供。参考第 19 章。 插入,图片 打开图像文件并将图像插入到当前的交互图层中。参考第 无 14章。

### 3.2.3 选项菜单

表 3-3 列出了选项菜单中各个菜单项提供的功能。

表 3-3: 选项菜单中各个菜单项提供的功能。

菜单项	功能	快捷键
偏好设置	设置通用用户选项。参考 3.8 节。	无
地图与投影	设置地图和投影选项。参考第4章。	无
显示数据菜单	显示/隐藏数据菜单。参考 2.3.1 节。	无

### 3.2.4 视图菜单

表 3-4 列出了视图菜单中各个菜单项提供的功能。

快捷键 菜单项 功能 无 图层管理 调出图层管理窗口。参考 3.5 节。 缩略图显示 缩略图(邮票图)显示方式。参考3.6节。 无 翻页,前一时次 向前一时刻翻页。参考 3.5 节。 Alt+Left 翻页,后一时次 向后一时刻翻页。参考 3.5 节。 Alt+Right 向下一层次翻页。参考 3.5 节。 翻页,下一层次 Alt+Down 翻页,上一层次 向上一层次翻页。参考 3.5 节。 Alt+Up 动画 以动画方式显示选中的图层。参考 3.5 节。 无 区域缩放 缩放地图以适合制定的区域。参考 3.4.2 节。 无

表 3-4: 视图菜单中各个菜单项提供的功能。

1	7

全屏显示

在全屏和窗口显示模式之间切换。参考 3.4.2 节。 F11

### 3.2.5 工具菜单

表 3-5 列出了视图菜单中各个菜单项提供的功能。

表 3-5: 工具菜单中各个菜单项提供的功能。菜单项功能快捷键天气尺度工具箱打开天气图交互制作工具箱。参考第 14 章。无中尺度工具箱打开中尺度交互制作工具箱。参考第 15 章无制作剖面图创建基于模式数据的剖面图。参考第 17 章无

### 3.2.6 帮助菜单

表 3-6 列出了帮助菜单中各个菜单项提供的功能。

表 3-6: 帮助菜单中各个菜单项提供的功能。

菜单项	功能	快捷键
帮助主题	打开 MeteoExplorer 帮助文档。	F1
MeteoExplorer 主页	打开 www.eastmodelsoft.com 网址, 以获取关于	无
	MeteoExplorer 的网上资源。	
关于 MeteoExplorer	打开关于对话框,显示 MeteoExplorer 版本信息。	无

# 3.3 工具条

工具条为用户提供执行常用命令的一种更为方便直观的方式。表 3-7 给出了 MeteoExplorer 工具条中按钮对应的命令。

按钮对应的菜单项 名称	Windows 版本 中按钮图像	Unix/Linux 版 本中按钮图像	功能
新建	<b>*</b>	4	创建一个新的交互图层。参考第14 章。
打开			打开一个数据文件。
保存			将当前的交互图层保存为 MICAPS 第 14 类数据文件。
撤销	5	<b>S</b>	撤销前一操作命令。参考第14章。

表 3-7: MeteoExplorer 工具条中按钮对应的命令。

恢复	(°	¢	恢复前一操作命令。参考第14章。
复制	🝙 Сору		将主窗口的显示内容以EMF格式保存到系统剪贴板中。此功能只在
			Windows 版本中提供。参考第 14 章。
无			将底图的大小和位置还原到初始状态。
图层管理		•	调出图层管理窗口。参考 3.5 节。
缩略图显示		66	缩略图(邮票图)显示方式。参考 3.6 节。
天气尺度工具箱	Ŷ	de la companya de la	打开天气图交互制作工具箱。参考 第14章。
制作剖面图			创建基于模式数据的剖面图。参考 第 17 章
翻页,前一时次	3 Previous	4	向前一时刻翻页。
翻页,后一时次	🜍 Next	⇒	向后一时刻翻页。
翻页,下一层次	•	4	向下一层次翻页。
翻页,上一层次	•	1	向上一层次翻页。
动画	Animation		以动画方式显示选中的图层。

# 3.4 图形显示主窗口

# 3.4.1 底图缩放与漫游

**缩放**:在窗口某处双击鼠标左键或者向前滑动鼠标滚轮放大;双击鼠标右键或者向后滑动鼠 标滚轮缩小。

**拉窗放大:** 在窗口某处同时按住 Ctrl 键和鼠标右键,在拖动鼠标过程中会构成从起始点到 当前鼠标位置点的矩形区域(图 3-3),释放鼠标右键结束拉窗放大操作。此时鼠标移动构 成的矩形范围内的底图区域将被放大到整个窗口(图 3-4)。

第3章 MeteoExplorer 基本操作



图 3-3: 在窗口某处同时按住 Ctrl 键和鼠标右键开始拉窗放大,在拖动鼠标 过程中会构成从起始点到当前鼠标位置点的矩形区域(图中红色矩形)。

**漫游**:在窗口移动鼠标时,鼠标光标在窗口中的视图坐标和对应的经纬度坐标将显示在状态 栏中。在窗口某处按住鼠标左键(或中键),拖动到某处后抬起,在此过程中底图将随鼠标 一起移动。

还原底图至初始状态:点击工具栏中的 Home 按钮将底图还原到初始状态下的大小和位置。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 3-4:释放鼠标右键结束拉窗放大操作。此时鼠标移动构成的矩形范围内的底 图区域将被放大到整个窗口。

# 3.4.2 缩放地图以适合指定的区域

将底图缩放到指定的区域范围是用户输出图像时常用的功能。MeteoExplorer 支持按照 指定的地理区域范围将底图充满整个窗口。要实现这一功能,请选择菜单项"View, Zoom to Area",打开""对话框(图 3-5)。其中"Longitude start:end"是起始和结束经度;"Latitude start:end"表示起始和结束纬度。

	-		-
Longitude start:end	70	:	130
Latitude start:end	15	:	55

图 3-5: MeteoExplorer 提供了将底图缩放到指定的区域范围的功能。

在例子中,用户指定将底图缩放到东经 70~130 度,北纬 15~55 度。缩放的结果如图 3-6 所示。

第3章 MeteoExplorer 基本操作



图 3-6: 当用户指定范围为东经 70~130 度, 北纬 15~55 度后底图的缩放结果。

**提示:** 在 MeteoExplorer 中,东半球经度范围是 0~180 度,西半球经度范围是-180~0 度;北 半球纬度范围是 0~90 度,南半球纬度范围是-90~0 度。

### 3.4.3 全屏显示

MeteoExplorer 支持全屏显示,用户可以通过菜单项"View, Full Screen"或者快捷键 F11 在全屏模式和窗口模式之间切换。

### 3.5 图层管理

### 3.5.1 图层及其组织方式

在 MeteoExplorer 中,图层是指逻辑上构成一个整体的图形物体的集合。一个图层既可 以是由几个天气符号的集合,也可以是包括地面站点观测数据、等值线、天气系统(如槽线, 高低压中心等)的天气图。在实际操作中,MeteoExplorer 一般把一个文件中所包含的所有 图形物体看作一个图层。这也是一些气象软件使用的图层管理方法。

当使用一个数据文件保存某一层次和时次下的一个要素场的信息时,这种传统的图层管 理方法是非常适合的。在气象数据服务器中的文件组织方式上,通常按照数值模式、产品类 型、要素、层次、创建多级文件目录,以起报时间和预报时效来命名文件。一个文件对应某 一要素在给定层次和时次下的物理场。对每个图层,其常用的操作包括翻页,动画(即定时 翻页)、显示、隐藏、修改、查看、删除、刷新和属性设置。表 3-8 给出了这些操作的含义。 然而,当引入数值模式输出的数据文件时,传统的图层管理方式就显得不太适合了。因为一 个模式数据文件往往包括多个要素、层次、和时次的数据。当前针对单个要素场的操作,如 翻页、动画、修改、查看等,对于一个庞大的模式数据文件来说,已经失去了原有的意义。

为此,从 MeteoExplorer 1.3 版本开始,我们对图层管理功能进行了增强,使之适合多种类型的气象数据文件。在 MeteoExplorer 1.2 及其之前的版本中,图层管理窗口以列表的方式组织图层,每一个图层对应列表中的一行(图 3-7)。在新的图层管理窗口中,以树状结构组织图层(图 3-8)。每个图层对应树中一个节点。树中的节点按照深度分为两类,深度为一的节点对应由数据文件创建的图层,例如由 MICAPS 数据文件或者模式数据文件创建的图层。深度为二的节点对应由模式数据文件中某一要素在给定层次和时次下数据创建的图层。例如在图 3-8 中,用户先后打开了三个文件:第一个是 T639 模式 850hPa 温度场;第二个是 GRIB 格式的 NCEP 数据文件,其中又从该数据中分析得到的 500hPa 位势高度场和温度场。第三个图层是一个交互制作得到的天气图。系统把这三个文件对应的图形看作三个图层进行管理,而又把由 NCEP 数据文件计算得到的两个图形看作子图层进行管理。

Graphics layer title	Show
2012年03月14日08时850百帕高空观测 z:/diamond/oa/h850/12031320.000	Hide
z:/diamond/oa/t850/12031320.000	Modify
	View
	Delete
	Reload
	Propertie

图 3-7: MeteoExplorer 的图层管理窗口。

为方便用户区分不同图层, MeteoExplorer 提供了如下几个小功能:

- 用图层所对应的等值线的颜色作为图层标题文字的颜色。当一个图层没有等值线时, 其标题文字的颜色为黑色。
- 2. 当一个图层被隐藏时,该图层标题文字的颜色变为淡灰色。
- 3. 包含多个要素、层次和时次数据的数值模式文件对应的的图层用图标 望表示。其他

的图层用图标 🗋 表示。

- 4. 当前正在编辑的图层图标 🎽 表示。
- 5. 所有被选中的图层左侧的选择框控件处于选中状态,同时该图层的标题文字背景用 灰色高亮显示。



图 3-8: 在新的图层管理窗口中,以树状结构组织图层。深度为一的节点 对应由数据文件创建的图层;深度为二的节点对应由模式数据文件中某一 要素在给定层次和时次下数据创建的图层。

### 3.5.2 基本图层管理功能

表 3-8 描述了 MeteoExplorer 中提供的图层管理功能。

功能按钮	功能描述
显示	显示被选中的图层。如果被选中的图层包含等值线,则等值线的
	颜色与该图层标题文字的颜色一致。当一个图层没有等值线时,
	其标题文字的颜色为黑色。
隐藏	隐藏被选中的图层,即被选中的图层不在程序主窗口中出现。该
	图层标题文字的颜色显示为淡灰色。
修改	将被选中的图层置于被修改状态。此时用户可以以交互的方式编
	辑该图层。当前正在编辑图层的标题文字的背景为灰色以高亮显
	示。
查看	查看被选中的图层文件的内容。MeteoExplorer 会运行外部程序来
	打开被选中图层对应的文件。
删除	删除被选中的图层。
刷新	重新读取被选中图层对应的文件。
属性	打开图层属性对话框。用户通过图层属性对话框可以配置图形的
	显示属性和分析方法。

表 3-8: MeteoExplorer 提供的图层管理功能。

以上操作的对象是被选中的图层。用户可以用鼠标左键单击图层的标题或者左侧的选择

框控件以选中一个图层,用鼠标左键单击不同图层的标题以选中多个图层。被选中的图层将 会高亮显示。用鼠标左键单击已被选中的图层将取消已选中的图层。

### 3.5.3 图层的漫游与动画

常见的气象数据文件的结构通常使用下面的要素来进行组织:

- 铅直方向上的层次;
- 时间序列中的不同时刻;
- 物理量元素。

一个图层往往是某一物理量元素在某一固定时刻,某一层次上的数据集合。用户通常希望从 当前图层快速地转到相邻时刻,相邻层次所对应的图层。MeteoExplorer 把这一功能称为图 层的漫游(或称为翻页)。

要实现图层的漫游功能,首先在图层管理窗口中选中要漫游的图层,然后通过菜单(或者工具栏)中对应的菜单项(或者按钮)。表 3-4 给出了实现图层漫游功能所用到的菜单项、 工具栏按钮,和快捷键的详细说明。

除了图层的漫游之外,用户有时希望以动画的方式显示一个时间序列中的所有图层。 MeteoExplorer 把这一功能称为图层的动画。与图层漫游的操作方式相似,用户首先在图层 管理窗口中选中要进行动画显示的图层,然后选择菜单项"View, Animation",或者对应的

工具栏按钮 Animation (Windows 版本)、 CUnix/Linux 版本)开始动画。动画开始

后,上述菜单项会变为"View, Stop"和 <sup>Stop</sup>(Windows 版本)、 (Unix/Linux 版本)。 再次选择这些菜单项或按钮以结束动画。

最后,表 3-9 给出了在不同类型数据文件的情况下,所有图层操作的具体含义。

数据源	MICAPS 数据文件生成的	模式数据文件生成的	由模式数据文件计算得
	图层 (一级节点)	图层 (一级节点)	到的图层(二级节点)
操作			
按时次翻页/	读取文件所在文件夹中的	读取文件所在文件夹	分析并显示当前要素在
动画	下一个文件。(文件按时间	中的下一个文件。	给定层次和时次情况下
	命名)		相邻时次的数据。
按层次翻页	读取文件所在相邻文件夹	读取文件所在相邻文	分析并显示当前要素在
	中的同名文件。(文件最内	件夹中的同名文件。	给定层次和时次情况下
	层文件夹按照层次命名)		相邻层次的数据。
显示	显示被选中的图层。	显示被选中的图层。	显示被选中的子图层。
			当父图层处于隐藏状态
			时,子图层将不被显示。
隐藏	隐藏被选中的图层。	隐藏被选中的图层。	隐藏被选中的子图层。
修改	将被选中的图层置于被修	无效操作	无效操作
	改状态(仅当当前图层可		
	编辑时)		

表 3-9: 在不同类型数据文件的情况下图层操作的具体含义。

第3章 MeteoExplorer 基本操作

r	1	1	
查看	查看被选中的图层所对应	无效操作	无效操作
	文件的内容。		
删除	删除被选中的图层	删除被选中图层,包括	删除被选中的子图层。
		该图层所包含的所有	当所有子图层都被删除
		子图层	后,父图层也将被删除。
刷新	重新加载被选中的图层	重新加载被选中的图	无效操作
		层	
属性设置	设置被选中的图层的显示	增加/删除子图层	设置被选中的子图层的
	属性		显示属性。

# 3.6 缩略图(邮票图)显示

缩略图显示方式为用户提供了快速预览所有图层的功能。图 3-9 显示了当用户打开六个 图层文件后的缩略图显示结果。用户可以通过菜单项"View, Thumbnail View",或者工具栏

中的按钮 (Windows 版本)、 (Unix/Linux 版本)在正常显示模式和缩略图显示模式之间切换。注意到在图层管理窗口中被隐藏的图层将不显示在缩略图中。此外,通用模式数据(请参考第5章)中如何包含多个图层,则每一个图层将单独显示为一个缩略图。



图 3-9: 当用户打开六个图层文件后的缩略图显示结果。

# 3.7 状态栏

状态栏显示鼠标光标处的屏幕坐标值和对应的经纬度坐标值。但是在全屏显示模式和缩 略图(邮票图)显示模式下状态栏不显示这些信息。

# 3.8 用户偏好设置

MeteoExplorer 提供了多种选项以便用户定制程序的行为。要设置这些用户选项,请选择菜单项 "Option, Preferences"。MeteoExplorer 目前提供了四个选项。

### 3.8.1 切换图形渲染模式

MeteoExplorer 内置了创新性的多功能图形渲染引擎。程序可以在硬件加速渲染和软件 渲染之间切换<sup>1</sup>。这样做的目的是为了满足气象预报业务和科研工作对软件系统图形显示功 能所提出的越来越高的要求。首先,硬件加速渲染技术所提供的速度和效率能够使用户在更 短的时间内处理海量数据,提高其工作效率。其次,软件图形渲染技术支持矢量图形输出, 能够生成高质量的图像文件。第三,当显示适配器出现硬件方面的兼容性问题,或者用户远 程登陆计算机时,硬件加速渲染一般不能正常工作。此时 MeteoExplorer 会自动切换到软件 图形渲染模式下。这也是众多商业软件(如 Microsoft Word、Internet Explorer)的做法。

要打开硬件加速渲染模式,请在用户偏好设置对话框(图 3-10)中选中"Render graphics with hardware acceleration"。

扁好设置		×
📝 启用硬件加速	渲染	
🔽 根据地图比例	尺动态调整显示内容	
🔲 启用绘制天气	图时的预览功能	
用户界面语言		
◎ 英语	◙ 简体中文	
	确定 取消	<b>i</b>

图 3-10: 用户偏好设置对话框为用户提供了定制程序行为的选项。

<sup>27</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 此功能只在 Windows 版本中提供。

### 3.8.2 根据地图比例尺的大小动态调整屏幕显示内容

第二个选项是根据地图比例尺的大小动态调整屏幕显示内容,此选项默认配置下打开。 一些气象数据在空间的分布比较密集,这样的数据包括细网格的格点场、流场,细网格的降 水场,地面填图数据,和城市预报数据等。如果全部显示文件中的所有数据则会存在如下两 个问题:

第一,程序因为需要渲染太多的图形对象,造成自身运行性能的急剧下降;

第二,各个数据之间相互覆盖,造成用户根本看不清数据的内容。

针对这一问题, MeteoExplorer 提出了根据地图比例尺的大小动态调整屏幕显示内容的方法, 其思想是程序窗口中显示的内容数量随着地图比例尺的增大而减少。例如,图 3-11 显示了 2013年1月1日08时欧洲中心24小时降水预报场,注意到该图是比例尺为1000千米(如 图右下角所示)时的显示结果。此时平均每2.5度显示一个站点数据。



图 3-11: 比例尺为 1000 千米时欧洲中心 24 小时降水预报场的显示结果。 此时平均每 2.5 度显示一个站点数据。

当用户放大地图到比例尺到 100 千米时,平均每 0.5 度显示一个站点数据(图 3-12)。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 3-12: 比例尺为 100 千米时欧洲中心 24 小时降水预报场的显示结果。

图 3-13 显示了当打开"根据地图比例尺的大小动态调整屏幕显示内容"选项时显示的地面 填图数据文件。与之相对,当关闭此选项时的显示结果如图 6-1 (第 57 页)所示。由此可 见,当启用动态内容显示时可以明显改善数据的可视性能。

第3章 MeteoExplorer 基本操作



图 3-13: 当打开"根据地图比例尺的大小动态调整屏幕显示内容"选项时显示的地面填图数据文件。

# 3.8.3 绘制曲线预览功能

MeteoExplorer 支持用户以交互的方式绘制各种几何形状和符号。当用户绘制曲线时, 一般通过绘制若干控制点(或称为锚点, anchor point)来确定曲线的形状。在实现上,程 序通过将这些用户绘制的控制点运用样条理论进行平滑处理,计算得到对应的曲线。

MeteoExplorer 支持在用户绘制曲线的同时将样条平滑的结果实时地显示出来。我们将这一功能称为预览。要打开预览功能,请选择"Smooth linestrip when drawing synoptic chart"。图 3-14 显示了打开绘制曲线预览功能时曲线的显示结果;图 3-15 显示了关闭绘制曲线预览功能时曲线的显示结果;图 3-15 显示了关闭绘制曲线预览功能时曲线的显示结果。关于用户交互绘制图形的详细说明请参考第 14 章。
MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 3-14: 打开绘制曲线预览功能时曲线的显示结果。



图 3-15: 关闭绘制曲线预览功能时曲线的显示结果。

#### 3.8.4 中英文用户界面语言快速切换

MeteoExplorer 提供了英文和简体中文两套用户界面语言,并且在这两种语言之间快速 切换的功能<sup>2</sup>。MeteoExplorer 会在启动的时候自动检测用户系统的语言设置。如果系统语言 是简体中文,那么 MeteoExplorer 会使用简体中文作为用户界面语言;对于其它语言, MeteoExplorer 会使用英文作为用户界面语言。

用户可以通过用户偏好设置对话框(图 3-10)中的"UI Language"分组框的单选按钮 "English"和"Simplified Chinese"在两种语言之间切换。图 3-16 显示了中文界面下的用户 偏好设置对话框(图 3-10)。

偏好设置		X
☑ 启用硬件加速	渲染	
□ 启用绘制天气	图时的预览功能	
用户界面语言		
◎ 英语	◉ 简体中文	
		取消

图 3-16: 中文界面下的用户偏好设置对话框。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 用户界面语言切换目前只在 Windows 版本中提供。

# 第4章 地图与地理信息功能

MeteoExplorer 提供了基本的地图信息功能,本章将详细介绍这些功能的使用。

#### 4.1 地图投影参数的设置

MeteoExplorer 支持多种投影方式,包括兰伯特投影(Lambert)、麦卡托投影(Mercator)、 北半球投影(North hemisphere)、南半球投影(South hemisphere)、等距离投影(Equal distance)、等面积投影(equal area)、和正交投影(Orthographic)。其中兰伯特投影还需要 指定投影中心点的坐标位置。

要设置投影参数,请选择菜单项"Option, Projection and Map",打开"Projection and Map" 对话框(图 4-1)。在"Projection Type"下拉组合框中选择投影类型;在"Projection Longitude" 和 "Projection Latitude"编辑控件中选择投影中心点的坐标位置的经度值和纬度值。

地图与投影 ×
投影 投影类型 兰伯特投影 ♥
投影中心经度 110 投影中心纬度 30
地图
主题 现代(彩色背景) >
单省显示 所有省市 🗸
□ 省份填色 □ 显示南海
□显示地形    团显示经纬网格
✓ 在省界内显示所有图形
确定 取消

图 4-1: MeteoExplorer 的 "Projection and Map" 对话框为用户提供了设置地图 和投影参数的选项。

在默认配置下,MeteoExplorer的投影方式是兰伯特投影,投影中心点的位置是 110E, 30N。图 4-2 显示了把投影中心点的位置改为 80W,30N 后的地图。图 4-3 显示了把投影类 型转换为麦卡托投影后的地图。

第4章 地图与地理信息功能



图 4-2: 投影中心点的位置设置为 80W, 30N 时显示的地图。



图 4-3: 投影类型为麦卡托投影时显示的地图。

# 4.2 基本地图功能

#### 4.2.1 主题风格

MeteoExplorer 预定义了三种主题风格,分别是:

● 业务主题(Operation)。在业务主题中(图 4-4),背景为黑色,不区分陆地和海洋。由于黑色的对比度明显,因此业务主题适合于显示大量不同类型数据的情况。



图 4-4: 业务主题下背景为黑色,不区分陆地和海洋。适合于显示大量不同类型数据的情况。

 出版主题(Publish)。在出版主题中(图 4-5),背景为白色,不区分陆地和海洋。所有 图形均显示为黑色,彩色图像显示为黑白灰度图像。出版主题适合于将窗口内图形输出 为图像文件,作为演示或者出版使用。



图 4-5: 出版主题下背景为白色,不区分陆地和海洋。适合于将窗口内图形 输出为图像文件,作为演示或者出版使用。

● 现代主题(Modern)。现代主题(图 4-6)是 MeteoExplorer 的默认主题。现代主题与常用的地图软件(如 Bing Map, Google Map 等)相似,海洋为淡蓝色,陆地为米白色。



图 4-6:现代主题是 MeteoExplorer 的默认主题。其中海洋为淡蓝色,陆地为

米白色。

要在 MeteoExplorer 中更改主题,请在 "Projection and Map"对话框中选择 "Theme"下拉 组合框中的选项。

## 4.2.2 地形显示

MeteoExplorer 通过颜色的变化显示大陆的地形高度(图 4-7)。



图 4-7:在 MeteoExplorer 中显示地形。

要在 MeteoExplorer 中显示地形,请在 "Projection and Map" 对话框中选中 "Show Terrain"。

#### 4.2.3 单省显示与省份填色

单省显示与省份填色是 MeteoExplorer 1.2 中新增的功能。省份填色默认是关闭的,选中"省份填色"控件将得到如图 4-8 所示的结果。要只显示某一个省,请在"单省显示"组合框控件中选择您选择的省份,图 4-9 显示了单独显示吉林省的结果。



图 4-8: 打开省份填色功能后的显示结果。



图 4-9: 单独显示吉林省的结果。

#### 4.2.4 在省界内显示所有图形

我们在科研、业务工作中常常需要让图形图像只显示在特定的区域中,如只在国界或者 省界内显示。MeteoExplorer 在版本 1.2.0025 中增加了这个功能。打开这一功能的方法是在 "地图与投影"对话框中选中"在省界内显示所有图形"控件。图 4-10 给出了在国界内显 示 2012 年 7 月 28 日 08 时全国 24 小时降水量图。此图中同时显示省会名称,并隐藏了经 纬度网格线。



图 4-10: 在国界内显示 2012 年 7 月 28 日 08 时全国 24 小时降水量图。

图 4-11 是在广东省内显示 2012 年 7 月 31 日 20 时 24 小时的变温图。

第4章 地图与地理信息功能



图 4-11: 在广东省内显示 2012 年 7 月 31 日 20 时 24 小时变温图。

#### 4.2.5 显示南海

如图 4-12 所示,在"地图与投影"对话框中选中"显示南海"控件,即可在屏幕左下 角的矩形框中显示中国南海区域地图。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 4-12: 在程序屏幕左下角的矩形框中显示中国南海区域地图。

# 第5章 通用模式数据的分析与显示

MeteoExplorer 支持当今主流的地理信息数据格式、大气科学数据格式,包括 WMO 的 GRIB1/GRIB2、Unidata 的 NetCDF 等。这些数据通常都是以五维方式进行组织。这五维分别 是物理量元素、时间、铅直高度上的层次、子午线(纬度)方向上的格点、和赤道(经度) 方向上的格点。针对这种五维数据组织方式,MeteoExplorer 提出了通用模式数据(universal model data) 结构的概念。通用模式数据结构带来的优点有:

- 通用模式数据结构采用五维方式组织数据,优化了在数据中插入、删除、搜索数据 项的操作,从而提高了数据存取的性能。
- 通用模式数据结构能够很好地兼容目前已有的数据格式,因此 MeteoExplorer 能够将 GRIB1、GRIB2、NetCDF和 GrADS等数据转换为通用模式数据,方便了后面的诸如显 示、分析等操作。

### 5.1 WMO GRIB1/GRIB2 数据的分析与显示

要打开一个 WMO GRIB1/GRIB2 格式的数据文件,请选择 MeteoExplorer 菜单项 "File,

Open",或者单击工具栏上的 按钮,或者使用快捷键"Ctrl+O"。然后在打开文件对话框中选中要打开的 GRIB1/GRIB2 格式的数据文件。或者直接将数据文件从 Windows 资源管理器拖曳到 MeteoExplorer 主窗口中。下面以 NCEP 全球预报系统(GFS) 2012 年 1 月 4 日 00 时的(文件名为 GFS\_Global\_2p5deg\_20120104\_0000.grib2)数据文件为例,说明 WMO 的GRIB1/GRIB2 数据文件的分析、显示步骤。

当用户打开该文件之后, MeteoExplorer 将自动读取、分析该文件, 最后把数据转换为 通用模式数据格式。如何改数据文件中包含以格点场存放的物理量元素, MeteoExplorer 将 选择第一个以格点场存放的物理量元素, 选择该元素的第一个时次, 第一个层次, 做等值线 分析。最后将分析得到的等值线图形显示在程序主窗口中, 并将文件的标题显示在图层管理 窗口中(图 5-1)。



● 小提示: 在 Windows 版的 MeteoExplorer 中,您可以通过将数据文件从 Windows 资源管理器拖曳到 MeteoExplorer 主窗口中的方式来打开该文件。



图 5-1: MeteoExplorer 将选择第一个以格点场存放的物理量元素,选择该 元素的第一个时次,第一个层次,做等值线分析。最后将分析得到的等值 线图形显示在程序主窗口中。

#### 5.1.1 通用模式数据选项对话框

接下来对该数据文件的操作将通过图层管理窗口进行。请选中文件的标题以选中该图层, 然后点击右边的"Properties"按钮打开通用模式数据选项(Universal Model Options)对话框(图 5-2)。通用模式数据选项(Universal Model Options)对话框的布局组织如下:

在左侧的 Grid Fields 树形控件中,列出了数据文件中存放的所有物理量信息,包括物理量名称,单位和层次。例如图 5-2 中 "Geopotential height [10gpm] @ Isobaric"这一条目,说明物理量名称为 "Geopotential height"即位势高度;单位是 "10gpm"即位势十米;层次为 "Isobaric"即等压面层。所有物理量按照其维数信息分类显示,二维物理量(对话框中 "2D grid"表示)表示只有一个时次,一个层次;三维物理量(对话框中 "3D grid"表示)指只有一个时次,但有多个层次;四维物理量(对话框中 "4D grid"表示)指有多个时次。

Grid Fields Search	P Times
🗐 🎣 4D arid	2012-01-12 12:00:00
Derived	2012-01-13_00:00:00
🚔 🧊 Benved	2012-01-13_12:00:00
specific fidmidicy @ :	2012-01-14_00:00:00
potentiai temperatu	2012-01-14 12:00:00
🧼 🛷 pseudo-equivalent p 🧽 🤌 Isotachs @ Isobaric	Levels
Temperature advect	tive @ Isobari 10 hPa
	20 hPa
Delaking Varkisiku @	30 hPa
Relative vorticity @	Isobaric 50 hPa
Vorticity advective (	@ Isobaric 70 hPa
🔤 💦 🖓 Water-vapor flux @	Isobaric 100 hPa
🚽 🧽 🎲 Divergence of water	r-vapor flux @
- 🧳 Potential Vorticity @	Disobaric Contour
Isentroic Potential V	'orticity @ Ise
Geopotential height	at PV surface
Geopotential height [10	gpm]@Isobaric 2012010400_204NCEP_10hPaHG1
Relative humidity [%] @	) Isobaric
	) Isobaric
Temperature [C] @ Isob	paric
v wind [m/s] @ Isobaric	
v wind [m/s] @ Isobaric	
Descrive vertical velocit	
Pressure [hPa] @ HighC	loud l op
Temperature [C] @ Trop	popauseLevel Show   Hide   Remove   Properties
🔤 🖓 Temperature [C] @ Met	ersAboveMSL
Pressure [bPa] @ Low[]	
C	Create Contour Create Cross-Section

图 5-2:通用模式数据选项(Universal Model Options)对话框的布局。

Grid Fields 树形控件中还列出了一些衍生物理量。衍生物理量在图 5-2 中用粉色图标显示; 与之相反,数据文件中的物理量用蓝色图标显示。衍生物理量是指可以数据文件中的物理量 计算得到的物理量。例如 "specific humidity @ Isobaric" 这一条目中等压面上的比湿就是一 个衍生物理量。MeteoExplorer 还支持如下的衍生物理量:

- 温度露点差(t-td)
- 比湿(specific humidity)
- 位温 (potential temperature)
- 假相当位温(pseudo-equivalent potential temperature)
- 等风速线(Isotachs)
- 风场(Wind)
- 温度平流(temperature advective)
- 散度 (divergence)
- 相对涡度(relative vorticity)
- 涡度平流(vorticity advective)
- 水汽通量(water-vapor flux)
- 水汽通量散度(divergence of water-vapor flux)
- 位势涡度(potential vorticity)

- 等熵面上的位势涡度(isentropic potential vorticity)
- 等位势涡度面上的位势高度(geopotential height at potential vorticity surface)
- 850hPa 与 500hPa 两层之间的温度差(t850-t500)

当在 Grid Fields 树形控件中选中一个物理量后,该物理量数据中包含的时次和层次将分别显示在名为"Times"和"Levels"的列表控件(listview)中。

在"Contour"分组框(group box)中,列出了所有包含等值线的图层。由于 GRIB 数据 文件中包含大量数目的物理量,而且每个物理量又一般包含多个时次、多个层次的格点场数 据,因此没有必要对每一个格点场都进行等值线分析。MeteoExplorer 的选择是只对第一个 物理量元素的第一个时次,第一个层次的格点场做等值线分析。

#### 5.1.2 物理量场的等值线分析

要分析某一物理量某一时次和某一层次的格点场,请首先在 Grid Fields 树形控件中用鼠标左键单击该物理量标题名称以选中该物理量。这时,该物理量所包含的时次和层次将分别显示在名为"Times"和"Levels"的列表控件中。用鼠标左键单击该时次(或层次)的标题名称以选中该时次(或层次)。要选择多个时次和层次,请确保在鼠标左键单击的同时按下Ctrl键。注意一次只能选择一个物理量,但可以选择多个时次和多个层次。用户所选择的物理量,时次和层次将以深色背景高亮显示。



图 5-3: 选好待分析物理量及其时次和层次后,点击"Create Contour"按钮开始等值线分析。

在选好待分析物理量及其时次和层次后,点击"Create Contour"按钮开始等值线分析。 分析得到的等值线图形将显示在程序主窗口中(图 5-4),等值线的标题显示在通用模式数 据选项对话框"Contour"分组框中(图 5-3)。图 5-3 与图 5-4 给出了计算 1.5 个位涡单位 面上的位势高度操作设置和等值线分析结果。



图 5-4: 在通用模式数据选项对话框中选好待分析物理量及其时次和层次, 并点击 "Create Contour" 按钮开始等值线分析后,分析得到的等值线图形将 显示在程序主窗口中。

在通用模式数据选项对话框 "Contour"分组框(图 5-3)中,还有四个按钮。它们的 功能与第 3.5.2 节中图层管理窗口中的按钮相似,即提供了图层管理的功能。这里 MeteoExplorer 把一个物理量在某一时次、某一层次上的格点场对应的等值线图形看作一个 图层。表 5-1 给出了这些按钮的图层管理功能的描述。

功能按钮	功能描述
Show	显示被选中的图层。如果被选中的图层包含等值线,则等值线的
	颜色与该图层标题文字的颜色一致。当一个图层没有等值线时,
	其标题文字的颜色为黑色。
Hide	隐藏被选中的图层,即被选中的图层不在程序主窗口中出现。该
	图层标题文字的颜色显示为淡灰色。
Remove	删除被选中的图层。
Properties	打开等值线属性设置对话框。用户通过等值线属性设置对话框可
	以配置等值线的显示属性和分析方法。

表 5-1: 通用模式数据选项对话框中图层管理按钮及其功能描述。

这里重点介绍一下"Properties"按钮所提供的等值线属性设置功能。首先在"Contour"分组框中选中一个图层,然后点击"Properties"按钮打开等值线分析显示(Contour Analysis and

**Display**)对话框(图 5-5)。如图所示,等值线分析显示分为两个部分:上面的分组框是等 值线分析设置区域,包含以下选项:

- 起始和终止经度(Longitude start and end): 格点场中被分析区域的经度范围。0~180为 东半球,180~360(或者-180~0)为西半球。
- 起始和终止纬度(Latitude start and end): 格点场中被分析区域的纬度范围。0~90为北 半球,-90~0为南半球。
- 等值线起始、递增和终止值(Isoline values in triplet format (start:interval:end)): 这种指 定等值线数值的方式适合于两两相邻的等值线值之差为常数,或者等值线值域范围较大 的情况。
- 以离散方式给出的等值线(Isoline values in discreate format (comma to separate)):这种 指定等值线数值的方式适合于等值线值之间无规律,或者等值线值域范围较小的情况。
- 等值线填色标记(Shade isolines): 是否进行等值线填色。

Longitude start:end	0.0	:	357.5
Latitude start:end	90.0	:	-90.0
Isoline value in trip	olet format (s	start:in	terval:end)
350.0 :	50.0	:	2600.0
Contour Display			
Line Color	L	ine Wid	ith 2
Line Style Solid	•		Show grid value

图 5-5: 等值线分析显示(Contour Analysis and Display)对话框为用户提供了设置等值线分析显示属性的功能。

下面的分组框是等值线显示设置区域,包含以下选项:

- 等值线颜色(Line color)
- 等值线宽度(Line width)
- 等值线线型(Line style):包括实线(solid)、点线(dotted)、和断线(dash)。
- 是否显示格点场中每个格点的值(Show grid value):
- 填色方案(Shading scheme)

Longitude start:end	70.0	:	135.0
Latitude start:end	70.0	:	10.0
Isoline value in trip	olet format (	start:ini	terval:end)
900.0 :	-50.0	:	400.0
Sindue 130imes			
Contour Display			
Contour Display		ine Wic	ith 0
Contour Display Line Color Line Style Solid	•	.ine Wic	ith 0

图 5-6: 用户通过使用等值线分析显示对话框中的选项来更改等值线分析 和显示的属性。

以图 5-3 与图 5-4 给出的计算 1.5 个位涡单位面上的位势高度为例,图 5-6 给出了用户 对等值线分析和显示属性修改的结果。其中有四个修改:第一,将格点场的分析区域从原来 的全球区域缩小到东亚区域(70~135E,10~70N);第二,将等值线值域范围缩小到 400~900; 第三,对等值线填色。第四,将等值线线宽设为 0,即只显示填色结果,而不显示等值线。 当用户完成修改后,点击"OK"按钮使修改生效。图 5-7 显示了应用上述修改后的等值 线分析结果。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 5-7: 用户修改等值线分析显示属性后的等值线分析结果。

**小技巧**:当把等值线线宽(Line width)设置为0后,等值线将不被显示。

### 5.1.3 风场的流线分析

风场是一种重要的物理量场,在天气分析中起着重要的作用。然而模式数据中往往将风场以水平面上沿 x、y两个方向分量的形式给出,需要我们进一步计算得到风速和风向。为此,MeteoExplorer提供了方便的操作方式以帮助用户实现风场数据的计算和显示。





与物理量场的等值线分析所执行的步骤相同,如图 5-8 所示,要分析某一时次和某一层次的风场,请首先在 Grid Fields 树形控件中 Derived 的分支下用鼠标左键单击名称为 Wind@isobaric 的项。注意到风场为衍生物理量,因此该项左边的图标为粉色。选择风场后时,其所包含的时次和层次将分别显示在名为"Times"和"Levels"的列表控件中。用鼠标 左键单击该时次(或层次)的标题名称以选中该时次(或层次)。要选择多个时次和层次,请确保在鼠标左键单击的同时按下 Ctrl键。在选好待分析时次和层次后,点击"Create Contour" 按钮开始流线分析。分析得到的流线图形将显示在程序主窗口中(图 5-9),流线图层的标题显示在通用模式数据选项对话框"Contour"分组框中。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 5-9: 经过图 5-8 设置后分析得到的风场流线显示在程序主窗口中。

同样,可以在"Contour"分组框中选择风场所对应的图层,然后点击"Properties"按 钮调出"Streamline Options"对话框(图 5-10)。在流线分析与显示(Streamline Options) 对话框中,用户可以选择风场的图形输出格式(包括流线,方向杆、箭头),显示属性 以及计算散度、涡度、等风速线等基于风场的衍生物理量。关于流线分析与显示对话框 的具体使用说明请参考第13章"流线数据的分析与显示"(103页)。

<b>流线显示</b>	
流场显示类型 Wind:	streamlines 🔻
流线颜色	流线宽度 1
流线样式 Solid	<ul> <li>→ 流线密度 3 →</li> </ul>
风速阈值(米/秒)	0.0
衍生物理里	
物理量(Vorticity	▼ 显示等值线
等值线颜色	等值线宽度 2
等值线样式 Dashed	▼ ■等值线填色
🔲 显示格点值	更多选项

图 5-10: 流线分析与显示 (Streamline Options) 对话框为用户提供了设置风场流线分析显示属性的功能。

## 5.2 NetCDF 数据的分析与显示

对于使用 NetCDF 格式存储的数据文件, MeteoExplorer 采用了与 GRIB1/GRIB2 相同的处 理方式。这得益于通用模式数据结构对五维数据的高度概括性和可扩展性。然而由于 NetCDF 格式的应用相对于 GRIB1/GRIB2 更为广泛, NetCDF 数据文件中对变量、属性、维度信息等 内容的指定更为灵活多变,这反而造成了 NetCDF 数据文件之间差异性较大的问题,给我们的解码工作带来了困难。

目前 MeteoExplorer 主要对欧洲中心发布的 NetCDF 格式的模式数据文件和 WRF 模式输出的 NetCDF 格式数据文件作了支持。图 5-11 给出了 MeteoExplorer 读取一个 WRF 模式输出 文件后的通用模式数据对话框,其中左侧的 Grid Fields 数形控件列出了 WRF 模式输出的物理量。

MeteoExplorer 1.2 用户手册

Grid Fields	Search	$\sim$	Times	
A grid     Constant of the second secon	component [m s-1] ( component [m s-1] ( component [m s-1] ( ation geopotential [	@ UnknownLe @ UnknownLe @ UnknownLe @ UnknownLe	2008-08-08_12:00:00 Levels	
<ul> <li>base-stand</li> <li>perturbation</li> <li>initial potential</li> <li>Water v</li> <li>Cloud w</li> <li>Rain wa</li> <li>Ice mixion</li> <li>Snow m</li> </ul>	ate geopotential [m: ation potential temp tential temperature apor mixing ratio [kg ater mixing ratio [kg l ter mixing ratio [kg kg-1] @ xing ratio [kg kg-1]	2 s-2] @ Unkn erature (thetz [K] @ Unknov g kg-1] @ Unk kg-1] @ Unkn kg-1] @ Unkn UnknownLev @ UnknownLe	Contour	
<ul> <li>Graupel mixing ratio [kg kg-1] @ Unknowr</li> <li>LANDUSE FRACTION BY CATEGORY [] @</li> <li>SOIL CAT FRACTION (TOP) [] @ Unknow</li> <li>SOIL CAT FRACTION (BOTTOM) [] @ Unk</li> <li>SOIL CAT FRACTION (BOTTOM) [] @ Unk</li> <li>SOIL TEMPERATURE [K] @ UnknownLeve</li> <li>SOIL MOISTURE [m3 m-3] @ UnknownLeve</li> <li>SOIL LIQUID WATER [m3 m-3] @ Unknow</li> </ul>		1] @ Unknowr TEGORY [] @ [] @ Unknow [OM) [] @ Unk UnknownLeve @ UnknownLev -3] @ Unknow	2008-08-08_12:00:00LAND USE CATEGORY	
			Know Hide Remove Properties	

图 5-11: MeteoExplorer 读取一个 WRF 模式输出文件后的通用模式数据对话 框,其中左侧的 Grid Fields 数形控件列出了 WRF 模式输出的物理量。

由于 MeteoExplorer 在读取 NetCDF 数据文件的过程中将其转换为程序内部使用的通用 模式数据格式,并且提供统一的通用模式数据选项(Universal Model Options)对话框作为用 户交互的唯一方式,因此对 NetCDF 数据的操作方式与对 GRIB1/GRIB2 数据的操作方式相同, 即对 NetCDF 数据的操作请参看上一节的内容,这里不再重复。

# 5.3 GrADS 数据的分析与显示

GrADS 数据的操作处理方式与 GRIB/NetCDF 数据的操作方式相同,因此对 GrADS 数据的操作说明请参考第 5.1 节的内容。

# 第6章 地面观测数据的分析与显示

MeteoExplorer 支持 MICAPS 第一类数据,即地面观测填图数据。这意味着您可以使用菜 单项"File, Open"直接打开 MICAPS 第一类数据文件。图 6-1 显示了一张在 MeteoExplorer 中打开的地面填图文件。



图 6-1: MeteoExplorer 支持 MICAPS 第一类数据,即地面观测填图数据。

### 6.1 地面天气要素的显示设置

由于地面填图中天气要素较多,地面观测站点分别密集,因此默认配置下 MeteoExplorer 只显示风向风速、云量、现在天气这三个要素。否则如果显示全部天气要素的话会造成屏幕 显示的内容过于拥挤而无法观看。

MeteoExplorer 在地面填图选项(Surface Plot Options)对话框中(图 6-2)为用户提供 了显示/隐藏天气要素的功能。

第6章 地面观测数据的分析与显示

<b>–</b> 5	iurface Plot Op	tions X
Element Selection	Show by Level	Contour
🗹 Wind	CH Form	🗌 Temperatu
CM Form	Pressure	WPP
🗹 C Total am	🗌 3H P Variat	🗆 Visibility
CL Form	U WPP1	🗆 WPP2
🗌 Dew Point	CL Amount	🗌 6H Precipit
🗆 CL Height	Station	
	Select All	🗌 Clear All
	>	<mark>€ <u>C</u>ancel                                     </mark>

图 6-2: 地面填图选项(Surface Plot Options)对话框中的天气要素选择页为为用户提供了显示/隐藏天气要素的功能。

在图 6-2 中,选择控件(checkbox)表示是否显示/隐藏某一天气要素,即被选中时表示显示某一天气要素;未被选中时表示隐藏某一天气要素。选择控件右边的颜色选择按钮决定了某一天气要素被显示的颜色。例如天气要素风的右边的颜色选择按钮为橙色,则表示天气要素风在程序窗口中被显示为橙色(见图 6-1)。使用鼠标左键单击颜色选择按钮则弹出颜色选择对话框(图 6-3),这里用户通过更改颜色来改变某一天气要素的显示颜色。

MeteoExplorer 1.2 用户手册

Sele	act Color
Basic colors	
<u>C</u> ustom colors	Hue: $40$ $\underline{R}ed:$ $255$ $\underline{S}at:$ $255$ $\underline{G}reen:$ $170$ $\underline{V}al:$ $255$ $\underline{B}$ $\underline{B}$ $0$ $\underline{V}al:$ $255$ $\underline{B}$ $\underline{U}e:$ $0$ $\underline{V}al:$ $\underline{C}ancel$ $\underline{\sqrt{D}K}$

图 6-3: 使用颜色选择对话框,用户可以改变天气要素的显示颜色。

表 6-1 列出了图 6-2 中天气要素名称的中文含义。

控件名称	要素名称	控件名称	要素名称	控件名称	要素名称
Wind	凤	CH Form	高云状	Temperature	温度
CM Form	中云状	Pressure	气压	WPP	现在天气现
					象
CT Amount	总云量	3H P Variation	3 小时变压	Visibility	能见度
CL Form	低云状	WPP1	过去天气	WPP2	过去天气现
			现象1		象 <b>2</b>
Dew point	露点温度	CL Amount	低云量	6H Precipitation	6小时降水
CL Height	低云高度	Station	站点号		

表 6-1: 地面填图选项对话框天气要素选择页中选择控件所对应的天气要素名称。

地面填图选项对话框的天气要素选择页中还有两个选择控件"Select All"和"Clear All"。 选择控件"Select All"表示选中并显示所有天气要素;选择控件"Clear All"表示隐藏所有 天气要素。图 6-7 给出了用户选择气压和风这两个天气要素时的显示结果。图 6-9 给出了用 户隐藏所有天气要素时的显示结果。

## 6.2 地面天气要素的客观分析

在第 1.3 节中已经提到, 客观分析是 MeteoExplorer 提供的重要功能之一。MeteoExplorer 在地面填图选项对话框的等值线页(图 6-4)中为用户提供了客观分析的基本功能。

第6章 地面观测数据的分析与显示

Surface Plot Options				
Element Selection Show by Level Contour				
Element Pressure 🖨 🗆 Show Contour				
Objective Analysis				
Algorithm Customized Cres 🖨				
Background Model T639				
Smooth Analytical Field More options				
Contour				
Line Color Line Width 2				
Line Style Solid 🗧 🗆 Shade isoline				
Show grid value     More options				
🗙 <u>C</u> ancel 🖉 <u>O</u> K				



图 6-4 中控件的布局分为三个部分:

第一,最上面是天气要素客观分析部分(图 6-4 红色框中),包括天气要素选择下拉列表控件(Element)和等值线显示选择控件(Show Contour)。针对地面填图中所包含的天气要素,MeteoExplorer提供了四个天气要素的客观分析:气压(Pressure)、温度(Temperature)、露点温度(Dewpoint Temperature)、和 6 小时降水(Precipitation 6H)。对用户来说,要对哪个天气要素做客观分析,请在下拉列表控件(Element)选择该天气要素,然后让等值线显示选择控件(Show Contour)处于被选中状态。当对该天气要素已经做了客观分析后,等值线显示选择控件将处于被选中状态。如果用户取消显示选择控件的选中状态,则该天气要素的客观分析结果将不在程序窗口中显示。

第二,中间部分是客观分析参数设置部分(图 6-4 蓝色框中)。其中给出了客观分析中最常用的三个选项:

- 客观分析方法(Algorithm)。用户通过"Algorithm"下拉列表控件选择客观分析方法。
   MeteoExplorer 提供的客观分析方法有:
  - Cressman 方法 (Cressman);
  - Barnes 方法(Barnes);
  - 改进的 Cressman 方法 (Customized Cressman);
  - 最优插值方法 (Optimal Interpolation);
  - 曲面拟合方法(Surface Fitting)。
- 初始背景场(Background Model)。客观分析方法一般是一种迭代方法,因此需要一个

初始值作为迭代的开始。在客观分析业务中,通常选取某个数值模式的预报场作为初始 背景场。在 MeteoExplorer 中用户可以指定如下关于初始背景场的选项:

- 不使用初始背景场 (No Background);
- T639 数值模式 (T639);
- 欧洲中心数值模式 (ECMWF);
- 日本数值模式 (JAPAN);
- NCEP-GFS 全球预报系统数值模式 (NCEP\_GFS);
- WRF 数值模式(WRF)。
- 对分析场进行平滑(Smooth Analytical Field)。在保证客观分析的计算结果忠实于观测数据的基础上,用户往往希望对应分析场的等值线光滑美观。针对这一需求,MetroExplorer 实现了先进的三次 B 样条曲面平滑算法,并提供了对分析场进行平滑的选项。当用户希望客观分析的等值线光滑美观时,请选中此选项;当用户要求客观分析结果严格忠实于 观测数据时,请取消选中此选项。

除了以上三个主要选项外,当用户需要设置所有客观分析选项时,请点击"Objective Analysis"分组框中的"More Options"按钮,打开客观分析选项("Objective Analysis Optinos") 对话框(图 6-5)。

Objective Analysis Options
Longitude start:interval:end 0.0 : 1.0 : 160.0
Latitude start:interval:end 0.0 : 1.0 : 80.0
Algorithm Customized Cres
Background Model T639
🗹 Smooth Analytical Field
🗙 <u>C</u> ancel 🥥 <u>O</u> K

图 6-5: 客观分析选项对话框为用户提供了设置所有客观分析选项的功能。

在客观分析选项对话框中,除了以上三个主要选项外,还有指定分析场范围的选项。图中编辑控件 "Longtitude start:interval:end"表示沿经度方向的开始值、格点间距和结束值。 编辑控件 "Latitude start:interval:end"表示沿纬度方向的开始值、格点间距和结束值。

第三,最下面是等值线显示属性设置部分(图 6-4 绿色框中)。其中包括了常用的等值线显示属性选项如线的颜色,宽度,样式,是否填色等。用户也可以单击等值线(Contour)分组框内的 "More Options"按钮打开等值线分析显示(Contour Analysis and Display)对话框(图 6-6)。

Contour Analysis and Display
Contour Analysis
Longitude start:end 0.0 : 0.0
Latitude start:end 0.0 : 0.0
<ul> <li>Isoline value in triplet format (start:interval:end)</li> </ul>
0.0 : 5.0 : 0.0
O Isoline values in discrete format (comma to separate)
Shade isoline
Contour Display
Line Color Line Width 2
Line Style Solid 🖨 🗆 Show grid value
Shading scheme No shading 🖨
X Cancel

图 6-6: 等值线分析显示对话框给出了与等值线相关的所有设置选项。

等值线分析显示对话框给出了与等值线相关的所有设置选项。它又分为等值线分析(图 6-6 中 "Contour Analysis"分组框)和等值线显示(图 6-6 中 "Contour Display"分组框)两部分。下面就具体介绍各个控件的作用。

- 等值线分析的范围。等值线分析的范围是指等值线绘制的区域大小。默认情况下等 值线分析的范围等于分析场的范围,即对整个分析场进行等值线分析。等值线分析 的范围应该小于或者等于分析场的范围。图 6-10 给出了等值线分析范围小于分析场 范围时的客观分析结果。
- 等值线值。等值线值的指定有两种方式,一种是开始、递增、结束值的方式指定 (Isoline values in triplet format (start:interval:end))。这种方式适合于两两相邻的等值 线值之差为常数,或者等值线值域范围较大的情况。另一种是以离散方式给出的等 值线(Isoline values in discreate format (comma to separate))。这种方式适合于等值线 值之间无规律,或者等值线值域范围较小的情况。
- 以填色方式显示等值线(Shade isoline)。
- 等值线的颜色、线宽和样式。其中样式包括实线(solid)、点线(dotted)、和断线(dash)
- 显示格点值,即显示格点场中每个格点的数值。
- 填色方案。可选的方案有无填色(No shading)、彩虹(Rainbow)、和水绿(aqua)。

这里总结一下地面填图中天气要素做客观分析的步骤。

- 1. 在"Element"下拉列表中选择待分析的天气要素,然后选中右边的"Show Contour";
- 2. 设置客观分析和等值线分析显示的参数;
- 3. 单击"OK"按钮开始客观分析。

图 6-7 给出了 2012 年 3 月 23 日 08 时地面气压场的客观分析结果(红色等值线),同时显示了气压值(青色)和风速风向(橙色)。



图 6-7: 地面气压场的客观分析结果(红色等值线),同时显示了气压值(青色)和风速风向(橙色)。

通过对等值线分析显示参数的修改,我们还可以定制客观分析的结果。例如在图 6-8 中, 用户选中"Shade isoline"控件以填色的方式显示分析场,同时将等值线的宽度("Line Width" 控件)置为0以不显示等值线。此时的显示结果如图 6-9 所示。

第6章 地面观测数据的分析与显示

<b>-</b> 5	urface Plot	: Opt	ions		×
Element Selection	Show by Le	vel	Contour		
Element Press	sure ;	•	Show 🤇	Contour	
Objective Analy	ysis				
Algorithm	Custo	omize	d Cres 🖨		
Background Mo	del T639		\$		
🗹 Smooth Ana	alytical Field	Mor	re options		
Contour			_		
Line Color		Line \	Width 0		
Line Style So	olid 🔷	🗹 Sł	nade isolii	ne	
🗌 Show grid v	alue	Moi	re options		
		×	<u>C</u> ancel	<i>⊉</i> <u>о</u> к	

图 **6-8**: 在本图的设置中,用户选择以填色的方式显示分析场,同时不显示等值线。



图 6-9: 等值线的填色显示结果。



图 6-10 给出了当等值线分析范围为 70~140E, 10~60N, 等值线值间隔为 2.5 个位势十米时的 客观分析结果。注意到这时等值线分析范围小于分析场的范围。

图 6-10: 等值线分析范围小于分析场范围时的客观分析结果。
# 第7章 高空观测数据的分析与显示

高空观测数据是大气科学业务和科研工作中最常用的数据类型, MeteoExplorer 支持 GrADS 的站点格式数据和 MICAPS 第二类数据格式,即探空填图数据。图 7-1 显示一张在 MeteoExplorer 中打开的探空填图数据。



图 7-1: MeteoExplorer 支持 GrADS 的站点格式数据和 MICAPS 第二类数据格 式,即探空填图数据。

## 7.1 高空填图数据中天气要素的显示设置

相对于地面观测数据而言,高空填图观测数据中含有的天气要素较少,一般有风速风向、 位势高度、温度、露点温度。因此在默认配置下,这些天气要素都将在 MeteoExplorer 窗口 中显示。尽管如此,用户还是可以通过高空填图选项(Upperair Plot Options)对话框中的天 气要素页中(图 7-2)设置单个要素的显示状态和属性。

第7章 高空观测数据的分析与显示

<b>–</b> U	pperair Plot Op	ptions X
Element Selection	Show by Level	Contour
🗹 Wind		Height
🗹 Temperatu		Dew Point
Station ID		Station
	>	K <u>C</u> ancel ↓ <u>O</u> K

图 7-2: 用户可以通过高空填图选项(Upperair Plot Options)对话框的天气 要素页中设置单个要素的显示状态和属性。

在图 7-2 中,每一个选择控件(checkbox)表示是否显示/隐藏某一天气要素,即当该控件被选中时表示显示某一天气要素;未被选中时表示隐藏某一天气要素。选择控件右边的颜色选择按钮决定了某一天气要素的颜色显示。例如天气要素温度的右边的颜色选择按钮为红色,则表示天气要素温度在程序窗口中被显示为红色(见图 7-1)。使用鼠标左键单击颜色选择按钮则弹出颜色选择对话框(图 6-3,第 59 页),这里用户通过更改颜色来改变某一天气要素的显示颜色。表 7-1 列出了图 7-2 中天气要素名称的中文含义。

控件名称	要素名称	控件名称	要素名称
Wind	凤	Height	位势高度
Temperature	温度	Dew point	露点温度
Station ID	观测站点代号	Station	观测站点位置

表 7-1: 高空填图选项对话框天气要素选择页中选择控件所对应的天气要素名称。

高空填图选项对话框的天气要素选择页中最后一行"Station ID"和"Station"两个要素, 它们分别表示观测站点的代号和地理位置;其中地理位置在图中显示为一个圆点。

## 7.2 高空填图天气要素的客观分析

MeteoExplorer 在高空填图选项对话框的等值线页(图 7-3)中为用户提供了客观分析的

基本功能。

1 U	pperair Plo	ot Op	otions		×
Element Selection	Show by Le	evel	Contour		
Element Heig	ht	\$	Show (	Contour	
Objective Anal	ysis				
Algorithm	Cust	omiz	ed Cres 🖨		
Background Mo	del T639	)	\$		
🗹 Smooth Ana	alytical Field	M	ore options		
Contour					
Line Color		Line	Width 2		
Line Style	olid  🖨		5hade isolir	ne	
□ Show grid v	alue	M	ore options		
		>	<b>(</b> <u>C</u> ancel	<b>Ф</b> К	]

图 7-3: MeteoExplorer 在高空填图选项对话框的等值线页中为用户提供了客 观分析的基本功能。

图 7-3 中控件的布局与图 6-4 (第 60 页)一致。最上面是天气要素选择下拉列表控件 (Element)和等值线显示选择控件(Show Contour)。针对高空填图中所包含的天气要素, MeteoExplorer 提供了三个天气要素的客观分析:位势高度(Height)、温度(Temperature)、 和露点温度(Dewpoint Temperature)。对用户来说,要对哪个天气要素做客观分析,请在下 拉列表控件(Element)选择该天气要素,然后让等值线显示选择控件(Show Contour)处 于被选中状态。当对该天气要素已经做了客观分析后,等值线显示选择控件将处于被选中状态。如果用户取消显示选择控件的选中状态,则该天气要素的客观分析结果将不在程序窗口 中显示。图 7-3 中中部和下部的控件分别是客观分析参数设置部分和等值线分析显示设置部 分,它们的作用与含义与图 6-4 中的控件完全相同。关于这些控件的使用说明请参考第 6.2 节(第 59 页)。

图 7-4 显示了 2012 年 3 月 30 日 08 时 500hPa 高空填图中位势高度的客观分析结果。图 中黑色等值线为位势高度的客观分析场对应的等值线,黑色数字代表站点的位势高度观测值。

第7章 高空观测数据的分析与显示



图 7-4: 高空填图中位势高度的客观分析结果。

用户可以配置客观分析的方法参数和显示属性,图 7-5 中显示了与图 7-4 为相同观测数 据下的位势高度和温度这两种天气要素的客观分析结果。其中以填色方式显示的等值线表示 位势高度分析场,黑色等值线条是温度分析场。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 7-5: 高空填图中位势高度和温度的客观分析结果。

# 第8章 地面单要素站点观测的分析与显示

地面单要素站点观测数据常被用来保存观测站点的某一天气要素(如温度、降水量等)的数值。MICAPS 第三类数据专门用来表示地面单要素站点观测数据。此外, GrADS 的站点 格式数据中当只有一个天气要素时也可以被看作单要素站点观测数据。本章以 MICAPS 第三 类数据中温度、降水量文件为例,介绍在 MeteoExplorer 中如何处理地面单要素站点观测数 据。

### 8.1 天气要素的显示设置

在 MeteoExplorer 中可以直接打开地面单要素站点观测数据文件,图 8-1 显示了一副 2011 年 7 月 26 日 08 时的 24 小时降水量图。



图 8-1: MeteoExplorer 支持 GrADS 的站点格式数据和 MICAPS 第三类数据格 式,即地面单要素站点观测数据。

在默认配置下,MeteoExplorer显示每个观测站点天气要素的数值,以及站点的地理位置。与地面观测数据(第6章)和高空填图数据(第7章)的显示设置相同,用户可以通过如图 8-2 所示的站点填图选项(Station Plot Options)对话框中要素显示页(Element Display)设置天气要素的显示属性。

Station Plot Options
Element Display Contour
☑ Height O Single color
<ul> <li>Multiple colors</li> </ul>
Station ID Station
☐ Height threshold
0 <
Decimal count 1
X <u>C</u> ancel V

图 8-2: 用户可以在站点填图选项(Station Plot Options)对话框中要素显示页(Element Display)中设置天气要素的显示属性。

图 8-2 中的控件含义及其作用为:

- 显示/隐藏天气要素观测值(Height)。当此选择控件处于选中状态时天气要素观测数值 将在程序主窗口中显示。
- 天气要素数值颜色的显示方式。分为两种方式:一种是单色显示(Single color),即所有数值显示为一种颜色(如图 8-3 所示)。此时用户可以通过右边的颜色按钮选择天气要素数值的显示颜色(图 6-3,第 62 页)。另一种是分级显示(Multiple colors),即用不同颜色显示不同数值范围内的天气要素数值(如图 8-1 所示)。
- 显示/隐藏站点号(Station ID)和站点地理位置(Station);
- 天气要素数值的显示阈值(Height threshold)。当此选择控件处于选中状态时将激活右边的大于等于(>=)和小于(<)单选按钮。例如,当大于等于单选按钮并在最右边的编辑框中输入0,则表示只显示大于等于0的天气要素值(如图8-3所示)。</li>
- 天气要素数值显示的小数位。这里采用四舍五入的方式处理被舍弃的小数。例如当某个观测值为 12.57 时,若用户指定小数位为 1,则该观测值显示为 12.6;若用户指定小数位为 0,则该观测值显示为 13。

图 8-3 显示了 2011 年 12 月 9 日 02 时 24 小时变温的天气图。图中天气要素的数值颜色 采用单色显示方式,即显示为黑色。图中青色圆点代表站点的地理位置,隐藏了站点号。天 气要素数值的显示阈值设置为大于等于 0。天气要素数值显示的小数位设置为 1。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 8-3:24 小时地面变温天气图,其中天气要素显示属性的设置请参考正文。

# 8.2 天气要素的客观分析

与地面观测数据和高空填图数据相同,MeteoExplorer 支持地面单要素观测数据的客观分析。并通过站点填图选项对话框中的等值线页(图 8-4)为用户提供这一功能。

图 8-4 中控件的布局图 7-3 (第 69 页)和图 6-4 (第 60 页)大致相同。最上面是天气要 素等值线显示选择控件 (Show Contour)。由于是单要素,所以这里无需列出天气要素的名称。用户通过让等值线显示选择控件处于被选中状态来显示分析场的等值线。当对该天气要 素已经做了客观分析后,等值线显示选择控件将处于被选中状态。如果用户取消显示选择控 件的选中状态,则该天气要素的客观分析结果将不在程序窗口中显示。图 8-4 中部和下部的 控件分别是客观分析参数设置部分和等值线分析显示设置部分,它们的作用与含义与图 7-3 中和图 6-4 中的控件完全相同。关于这些控件的使用说明请参考第 6.2 节 (第 59 页)。

Station	1 Plot Options 🛛 🗙
Element Dispaly Contou	r
☑ Show Contour	
<b>Objective Analysis</b>	
Algorithm	Cressman 🖨
Background Model	No Background 🖨
Smooth Analytical	Field More options
Contour	
Line Color	Line Width 2
Line Style Solid	😫 🗌 Shade isoline
Show grid value	More options
	🗙 <u>C</u> ancel 🥔 <u>O</u> K

图 8-4: MeteoExplorer 通过站点填图选项对话框中的等值线页为用户提供客 观分析的功能。

对降水量数据,气象工作者通常使用绿色主题的填色方式来显示等值线。这里以图 8-1 中的数据为例,说明做到这一点。首先将客观分析算法(控件 Algorithm)设置为 Customized Cressman,选中平滑分析场(Smooth Analytical Field)。然后通过将等值线宽带(控件 Line Width) 设置为 0,填色方案(Shade Scheme)设置为 Aqua(请参考图 6-6,第 62 页),即可得到如图 8-5 所示的结果。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 8-5: 使用水绿主题(Aqua)的填色方式显示的降水量数据分析场等值 线。

图 8-6 中显示了使用彩虹填色方案(Rainbow)得到的 24 小时变温分析场的等值线。该 变温场的数据即是图 8-3 中使用的数据。除了完成与图 8-5 所需的相同步骤外,这里把待分 析的等值线值设置为从-10 摄氏度到 10 摄氏度,间隔为 2 摄氏度,设置的方法请参考第 6.2 节中图 6-6 (第 62 页)。



图 8-6: 使用彩虹填色方案得到的 24 小时变温分析场的等值线。

# 第9章 格点数据的分析与显示

格点场数据格式是存取气象资料时最常用的数据格式。几乎所有的气象资料,包括数值模式数据、卫星云图图像等都是以格点场的形式存放。常用的数据编码格式如 WMO GRIB1/GRIB2,、NetCDF、GrADS 等支持格点数据,MICAPS 第四类数据也是格点数据。

由于等值线分析和显示是处理格点场数据的主要方法,MeteoExplorer 不仅对等值线分析和显示进行功能上的支持,而且提供了友好的用户操作界面以帮助用户实现这些功能。在 第5.1.2节(46页)和第6.2节(59页)中已经对等值线分析和显示的基本功能做了介绍。 本章将以大量的实例详细讨论各个功能的实现方法,以及一些常用的技巧。

在 MeteoExplorer 中提供了等值线分析与显示 (Contour Analysis and Display) 对话框(图 5-5,第 49 页和图 6-6,第 62 页)以完成相关功能。要打开等值线分析与显示对话框,请首 先打开一个 GRIB1/GRIB2/NetCDF/GrADS 格式的通用模式数据文件或者 MICAPS 第四类数据文件。然后在图层管理对话框中选中该数据文件对应的图层,点击"Properties"按钮。如果 是第四类数据文件,则等值线分析与显示对话框将会打开。如果是通用模式数据文件,则请 在通用模式数据选项对话框(图 5-2,第 45 页)中的 Contour 图层列表中,选中要设置的图 层,再点击"Properties"按钮,此时等值线分析与显示对话框将会打开。



图 9-1: 2011 年 12 月 12 日 12 时 T639 模式 500hPa 位势高度,预报实效为 24 小时。

## 9.1 等值线分析范围的设置

当打开一个格点场数据文件后,等值线分析与显示对话框中的经纬度范围控件中显示得数值是由数据的经纬度范围决定的。例如,图 9-1 显示了一幅 T639 数值模式 500hPa 上的位势高度图。图 9-2 是对应于该图层的等值线分析与显示对话框。

Contour Analysis and Display
Contour Analysis
Longitude start:end 0.0 : 360.0
Latitude start: end -90.0 : 90.0
<ul> <li>Isoline value in triplet format (start:interval:end)</li> </ul>
480.0 : 4.0 : 604.0
<ul> <li>Isoline values in discrete format (comma to separate)</li> </ul>
Shade isoline
Contour Display
Line Color Line Width 2
Line Style Solid 🖨 🗆 Show grid value
Shading scheme No shading 🔷
X <u>C</u> ancel

图 9-2: 对应于图 9-1 该图层的等值线分析与显示对话框。

从图 9-2 可以看出,T639 数值模式预报格点场是全球范围的,即经度范围是 0 到 360 度,纬度范围是-90 到 90 度。用户可以修改经纬度范围以得到其想要的结果。例如图 9-3 中我们把分析范围缩小到亚欧区域,即经度范围是 0 到 180 度,纬度范围是 0 到 80 度。分析的等值线结果如图 9-4 所示。

MeteoExplorer 1.2 用户手册

Contour Analysis and Display
Contour Analysis Longitude start:end
Latitude start:end 0.0 : 80.0
<ul> <li>Isoline value in triplet format (start:interval:end)</li> </ul>
480.0 : 4.0 : 604.0
<ul> <li>Isoline values in discrete format (comma to separate)</li> </ul>
□ Shade isoline
Contour Display
Line Color Line Width 2
Line Style Solid 🖨 🗆 Show grid value
Shading scheme No shading 🔷
🗙 <u>C</u> ancel 🖉 <u>O</u> K

图 9-3: 用户等值线分析与显示对话框可以更改等值线分析范围。



图 9-4: 等值线分析范围更改为亚欧区域的等值线分析结果。

### 9.2 等值线分析值的设置

MeteoExplorer 提供了两种指定等值线值的方式。一种是开始、递增、结束值的方式 指定(Isoline values in triplet format (start:interval:end))。这种方式适合于两两相邻的等 值线值之差为常数,或者等值线值域范围较大的情况。另一种是以离散方式给出的等值 线(Isoline values in discreate format (comma to separate))。这种方式适合于等值线值之 间无规律,或者等值线值域范围较小的情况。以离散方式给出待分析的等值线值往往能 够满足气象工作人员的一些特殊需要。例如显示副热带高压位置变化时可以把待分析的 等值线值指定为 588(位势十米); 夏季显示高温区时可以把待分析的等值线值指定为 40(摄氏度)。

在图 9-5 示例中,用户指定只分析 568、576、和 584 这三条等值线。分析的结果如图 9-6 所示。

Contour Analysis and Display
Contour Analysis
Longitude start:end
Latitude start:end 0.0 : 80.0
<ul> <li>Isoline value in triplet format (start:interval:end)</li> </ul>
<ul> <li>Isoline values in discrete format (comma to separate)</li> </ul>
568.0,576.0,584.0
Shade isoline
Contour Display
Contour Display
Line Color Line Width 2
Line Style Solid 🖨 🗆 Show grid value
Shading scheme No shading 😫
🗙 <u>C</u> ancel 🗳 <u>О</u> К

图 9-5: MeteoExplorer 提供了两种指定等值线值的方式。一种是开始、递 增、结束值的方式指定;另一种是以离散方式给出的等值线。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 9-6: 当用户指定等值线分析值为 568、576、和 584 时的等值线分析结果。

# 9.3 等值线显示属性设置

MeteoExplorer 在等值线分析与显示对话框中还提供了修改等值线显示属性的功能,包括颜色、宽度和样式。赋予每个图层的等值线以不同属性,有利于用户区别不同图层、不同 天气要素。尤其是在当前主题风格(第 4.2 节,第 35 页)为出版主题时尤为有用。图 9-7 显示了 2012 年 3 月 31 日 T639 数值模式 500hPa 位势高度和温度 12 小时预报场。由于在出版主题下所有图形颜色均为黑色,因此宽度和样式成为区别不同图层的主要属性。图中位势高度等值线为细实线和温度为粗虚线。 第9章 格点数据的分析与显示



图 9-7:等值线宽度和样式属性能够帮助用户区别不同图层、不同天气要素。

#### 9.3.1 等值线填色

填色(shade)是等值线的一种主要显示方法。用户可以通过等值线分析和显示对话框 中的填色选择控件(Shade isoline)打开或者关闭等值线填色。

与等值线分析不同,等值线填色的结果与等值线分析值的顺序有关。通常,等值线分析 值的顺序是从低到高。而绝大多数天气要素数值在格点场中的分布类似于陆地上的山地,即 大部分区域是低值区(平地),小部分是高值区(山坡)。在这种数值分布的特点下,再加上 等值线分析值从低到高的顺序,等值线填色的结果往往令人满意(如图 6-9,第 64 页)。

但是也有一些天气要素和物理量的数值在格点场中的分布与山地分布相反,即大部分区 域是高值区,小部分是低值区。我们称这种分布为*倒山地分布*。这种数值分布的特点,再加 上等值线分析值从低到高的顺序,导致等值线填色的结果并不是用户想要的结果。图 9-9 给 出了一个等位势涡度面上位势高度等值线填色的例子。图中显示了 2010 年 1 月 2 日 06 时 NCEP 再分析数据中 2 个位涡单位位涡面上的位势高度。对应于该图的等值线分析显示设置 见图 9-8,其中等值线分析值从 450 个位势十米开始,间隔 50 个,结束于 950 个位势十米。

MeteoExplorer 1.2 用户手册

Contour Analysis and Display
Contour Analysis
Longitude start:end
Latitude start:end 70.0 : 20.0
<ul> <li>Isoline value in triplet format (start:interval:end)</li> </ul>
450.0 : 50.0 : 950.0
<ul> <li>Isoline values in discrete format (comma to separate)</li> </ul>
✓ Shade isoline
Contour Display
Line Color Line Width 0
Line Style Solid 🖨 🗆 Show grid value
Shading scheme Rainbow 🖨
🗙 <u>C</u> ancel 🥥 <u>O</u> K

图 9-8: 图 9-9 中等位势涡度面上位势高度等值线填色结果的参数设置。



图 9-9: 2010 年 1 月 2 日 06 时 NCEP 再分析数据中 2 个位涡单位等位涡面上

的位势高度的等值线填色结果。

从图 9-9 可以看出,等位势涡度面上位势高度的分布特点是大部分区域为高值区,低值 区向下伸展。这一特点造成了等值线填色结果中高值区的深红色遮盖了大部分屏幕面积,从 而减少了整个插图的信息传递量,因此这种填色结果并不是用户想要的结果。

针对这一问题, MeteoExplorer 开发人员对等值线填色算法做了改进,提出了等值线填 色双向分析算法。下面以上例来说明。在 MeteoExplorer 的填色算法中,等值线分析值的开 始值对应的区域是不填色的。这样,如果用户希望等值线分析值 950 对应的高值区不被填色, 那么请把 950 设置为等值线分析值的开始值,即改变等值线分析值的顺序。具体来说就是从 原来的 450 到 950,间隔 50,改为从 950 到 450,间隔-50。新的设置如图 9-10 所示。

**小技巧**:通过改变等值线分析值的顺序,将不填色的数值作为等值线分析值的开始 值,可以解决大部分区域被填色的问题。

Contour Analysis and Display
Contour Analysis
Longitude start:end 60.0 : 140.0
Latitude start:end 70.0 : 20.0
Isoline value in triplet format (start:interval:end)
950.0 : -50.0 : 450.0
<ul> <li>Isoline values in discrete format (comma to separate)</li> </ul>
☑ Shade isoline
Contour Display
Line Color
Line Style Solid 🖨 🗆 Show grid value
Shading scheme Rainbow
X <u>C</u> ancel

图 9-10: 通过改变等值线分析值的顺序,将不填色的数值作为等值线分析值的开始值,可以解决大部分区域被填色的问题。

图 9-11 显示了改变等值线分析值顺序后等值线填色的结果。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 9-11: 改变等值线分析值顺序后等值线填色的结果。

# 9.4 显示格点场中格点上的数据

要显示格点场中每个格点上的数值,请在等值线分析和显示对话框中选中"Show grid value"选择控件。图 9-12 显示了 500hPa 温度场中每个格点的数值。

第9章 格点数据的分析与显示



图 9-12: 在等值线分析和显示对话框中选中 "Show grid value"选择控件,则会显示格点场中每个格点的数值。

# 第10章 探空数据的分析与显示

MeteoExplorer 支持 MICAPS 第5类数据和L波段探空数据。

# 10.1 探空分析窗口界面

当您打开 MICAPS 第 5 类数据或者 L 波段探空数据文件后, MeteoExplorer 会自动打开如图 10-1 所示的探空分析(Soundings Analysis)窗口。



图 10-1: 探空分析窗口默认布局由五个部分组成:最上端的工具栏(1),下面 从左至右依次为:要素显隐选择与属性设置子窗口(2),探空数据显示子窗口 (3),和物理量数值列表显示子窗口(4)。此外,还有风矢显示子窗口。

尽管探空分析窗口界面比较复杂,我们可以将其分为图中标记的五个部分:

- 1. 工具栏;
- 2. 探空要素显隐选择与属性设置子窗口;
- 3. 探空数据显示子窗口;
- 4. 物理量数值列表显示子窗口;
- 5. 此外,还有如图 10-2 所示的风矢显示子窗口,该子窗口默认设置下不显示。



图 10-2:风矢显示子窗口位于探空数据显示子窗口的右侧,该子窗口默认设置 下不显示,然而用户可以通过工具栏中的"显示/隐藏风矢窗口"按钮来显示给 窗口。

下面具体介绍各个子窗口所提供的功能。

### 10.1.1 工具栏

探空分析窗口的工具栏位于窗口的标题栏下方,它提供了完成常用命令的控件。表 10-1 对工具栏中所有控件的功能进行了总结。

控件名称	Windows 版本中 控件图像	Unix/Linux 版本 中控件图像	控件功能
显示/隐藏风矢窗 口		la	显示/隐藏风矢窗口。
显示/隐藏物理量 窗口	f.c.	f(x)	显示/隐藏物理量窗口。
显示/隐藏属性设 置窗口		*	显示/隐藏属性设置窗口。
直斜转换	#	1	控制对数压力图中横坐标温度 刻度线是沿垂直方向还是倾斜 方向
纵坐标折叠	٣	<u> </u>	方向。 控制是否在对数压力图中纵坐 标范围内显示两个压力范围。
窗口背景颜色			将探空数据显示子窗口的背景 颜色在黑色和白色之间切换。

表 10-1: 探空分析窗口的工具栏中所有控件的功能。



由表可以看出,除了探空数据显示子窗口之外,其它三个子窗口的可见状态都可以被设置。 图 10-3 给出了只显示探空数据显示子窗口时的屏幕截图。



图 **10-3**: 在探空分析窗口中,除了探空数据显示子窗口之外,其它三个子窗口的 可见状态都可以根据需要进行显示或者隐藏。

### 10.1.2 要素显隐选择与属性设置子窗口

如图 10-1 所示,要素显隐选择与属性设置子窗口位于探空分析窗口的最左侧,这个窗口实际上又包括了两个子窗口:对数压力图子窗口(图 10-4 中 A 和 C)和物理量子窗口(图 10-4 中 B 和 D)。其中 A、B 为 Windows 版本中的设计,C、D 为 Unix 版本中的设计。



第10章 探空数据的分析与显示

图 **10-4**: 要素显隐选择与属性设置子窗口又包括了两个子窗口: 对数压力图子窗 口和物理量子窗口。在程序运行期间,这两个子窗口只有一个是可见的。

在程序运行期间,对数压力图属性设置子窗口和物理量属性设置子窗口只有一个是可见的, 其可见状态由探空数据显示子窗口中的显示内容而定。当探空数据显示子窗口显示对数压力 图时,对数压力图属性设置子窗口处于可见状态(如图 10-2 所示);当探空数据显示子窗口 显示物理量时,则物理量属性设置子窗口处于可见状态(如图 10-5 所示)。



MeteoExplorer 1.2 用户手册

图 **10-5**: 当探空数据显示子窗口显示物理量时,则物理量属性设置子窗口处于可见状态。

对数压力图属性设置子窗口(图 10-4 中 A 或 C)上方是一个树形控件,它提供了显示 或者隐藏某一显示要素的功能,这些显示要素有:

- 对数压力图坐标系;
- 干绝热线;
- 湿绝热线;
- 比湿;
- 状态曲线;
- 层结曲线;
- 风向杆;
- 特殊层高度。

选中的要素在探空数据显示子窗口中显示,否则将不被显示。当用鼠标单击树形控件中的某一要素时,对数压力图属性设置子窗口下方会显示出被选中要素对应的属性设置控件。例如 在图 10-4A 中,当选中"坐标系统"要素后,方法会出现背景色、前景色、纵坐标、横坐标 范围、纵坐标折叠等选项。

与对数压力图属性设置子窗口相比,物理量属性设置子窗口(图 10-4B)比较简洁,当选中某一要素后,该要素将在探空数据显示子窗口中显示,这些物理量要素可以分为六类:

- 大气温湿(包括比湿、饱和比湿、水气压和饱和水气压)
- 位温(包括位温、假相当位温、饱和假相当位温)
- 能量(包括干静力温度、湿静力温度和饱和湿静力温度)
- 相对湿度
- 凝结函数
- 湿球温度

#### 10.1.3 探空数据显示子窗口

探空数据显示子窗口位于探空分析窗口的中部,该子窗口又包括了三个页面:

- 对数压力图(T-LogP Diagram)页面(图 10-2);
- 物理量分析(Physics Analysis)页面(图 10-5);
- 层结数据(Stata Data)页面(图 10-6);

用户可以点击选项页控件在这三个页面之间切换。

Soundings Analysis															
王 f⊗ 淡 Ⅲ 1 三 🥌 Station Selection 59981 🗧 🕞 Max. Ordinate(hPa) 200 ¢															
Amoisture	T-Lo	gP Diagr	am Pł	nysics A	nalysis	Strata	Data						Tempe	rature M	loisture
Specific hu		Numbe	Stratur	T (Tem	Td (De	T-Td	H (Heiç	Wind E	Wind ∖	q (Spe	qs		Nan	e Value	Descripti
Vapor pres:	1	0	1008	30	26	4	0	9999	9999	0.02	0.0		1 A	-10	A index
🗹 Saturate va	2	1	1008	30	26	4	99990	205	5	0.02	0.0	=	2 Tc	33	Convective (
Potential tem	3	2	1000	29	25	4	70	200	7	0.01	0.0		зIQ	9	Specific hum
Potential ter	4	3	949	25	23	2	540	9999	9999	0.01	0.0		4 TT	44	Total index
Pseudo-equ	5	4	933	25	18	7	690	9999	9999	0.01	0.0				
Saturate ps	6	5	925	25	17	8	760	205	12	0.01	0.0				
Energy	7	6	876	23	10	13	1240	9999	9999	0.00	0.0		Stabili		<b></b>
U Dry static te	8	7	850	22	12	10	1500	200	7	0.01	0.0		Dupp	y via	
Saturate we	9	8	785	18	4	14	2190	9999	9999	0.00	0.0		Dynar		
	10	9	708	12	6	6	3060	9999	9999	0.00	0.0		Therm	odynam	ic
Relative Humidit	11	10	700	11	1	10	3150	225	3	0.00	0.0		Energ	/	
Condensation ft	12	11	683	11	-7	18	3360	9999	9999	0.00	0.0	-	Specia	l Height	s
Wetbulb temper	4		111										Comm	on	
(x = 299, y = -1), (t = 1	x = 299, y = -1), (t = 16.9, p = 181.9)														

图 **10-6**: 用户可以点击选项页控件在探空数据显示子窗口的三个页面之间切换。 本图显示了层结数据页面。

如果当前显示的页面是对数压力图或者是物理量分析图时,当鼠标在图上移动时,鼠标 光标所在点的坐标值、及所对应的气压和温度值将显示在最底端的状态栏中。

#### 10.1.4 风矢显示子窗口

风矢显示子窗口(图 10-7)位于探空分析窗口的右侧,在默认设置下处于隐藏状态, 用户可以通过点击工具栏中的"显示/隐藏风矢窗口"按钮使之处于可见状态。风矢显示子 窗口的上方是风向盘,半径表示风速,绘制的折线表示风向,折线的每一段代表一个层次。 折线的颜色表示层次范围,700hPa 以下为红色,500hPa 至 700hPa 为绿色,300hPa 至 500hPa 为浅蓝色,200hPa 至 300hPa 为蓝色,200hPa 以上为紫色。

风矢显示子窗口的下方是风速图,横坐标为风速,纵坐标为层次,风速的大小以线段的 相对长度表示。线段的颜色表示层次范围,颜色的选取与风向盘中的颜色配置方案相同。



图 **10-7**:风矢显示子窗口包括上方的风向盘和下方的风速图。

Te	mpera	ture M	oisture
	Name	Value	Descripti
1	А	-55	A index
2	Тg	12	Convective 1
3	IQ	0	Specific hum
4	Π	24	Total index
4			
St	ability		
Dy	ynamio	:	
Tŀ	nermod	lynami	ic
Er	nergy		
Sp	oecial I	Heights	5
Сс	ommon	1	

图 **10-8**:物理量数值列表显示子窗口。

### 10.1.5 物理量数值列表显示子窗口

物理量数值列表显示子窗口(图 10-8)位于探空分析窗口的最右侧。它给出了由当前 所选站点的观测值计算得到的物理量数值。这些物理量根据类型分为6组,具体说明请见下 一节。

### 10.2 物理量指数计算列表

表 10-2 列出了 MeteoExplorer 的探空分析窗口中物理量指数计算列表子窗口中给出的物理量信息,包括其所属类别,常用符号表示,英文名称和中文名称。

	物理量符号	英文名称	中文名称
大气温湿类	A*	A index	A 指数
( Temperature	Тс	Convective temperature	对流温度(或对流指数)
and Moisture)	IQ	Specific humidity integration	整层比湿积分
	тт	Total index	总指数

表 10-2: MeteoExplorer 物理量指数计算列表窗口中给出的物理量信息。

层结稳定度类	SI*	Showalter index	沙氏指数
(Stability)	К*	K index	K指数
	mK	Modified K index	修正 К 指数
	DCI	Mod convection index	修正对流指数
	LI	Lifted index	抬升指数
	SLW		斯拉维指数
	Wd_C	Stationary energy convective	静力能对流稳定度
		stability	
	Wd_D	Dry stationary stability	干静力稳定度
	Wd_L	Stationary energy potential	静力能潜在稳定度
		stability	
	Wd_P	Stationary energy	静力能位势稳定度
		geopotential stability	
	Wd_S	Stationary energy	静力能条件稳定度
		conditional stability	
	BLI	Best lifted index	最大抬升指数
	Faust	Faust index	Faust 指数
	IC	Convective stability index	对流稳定度指数
	ICC	Barber convective stability	Barber 对流不稳定度指
		index	数
	ILC	Conditional convective	条件对流稳定度指数
		stability index	
	JI	Jefferson index	杰斐逊指数
	ТМЈ	Modified Jefferson index	修正杰斐逊指数
	Teffer	Teffer index	Teffer 指数
	ChTT	Charba total index	Charba 修正总指数
	mKO	Second K index	第二 K 指数
	Shr	Shear of Richardson number	粗理查逊数切变
	Ls	Dry warm cover index	干暖盖指数
动力类(Dynamic)	w_cape*	Maximum rising velocity	最大上升速度
	w_cin	Maximum inhibitive rising	最大抑制上升速度
		velocity	
	Wm	Cloud maximum rising	云中最大上升速度
		velocity	
	MDPI		潜在下冲气流指数
	VV	Gale index	大风指数
热动力类	SSI*	Storm strength index	风暴强度指数
(Thermodynamic)	SWISS00	First Swiss strom index	瑞士第一雷暴指数
	SWISS12	Second Swiss strom index	瑞士第二雷暴指数
	SWEAT	Strong weather threat	强天气威胁指数
	TQG		通气管指数
	SRH	Storm relative helicity	风暴相对螺旋度
	Dm	Diameter of maximum hail	经验估计最大雹块直径
能量类(Energy)	CAPE*	Convective available	对流有效位能

MeteoExplorer 1.2 用户手册

r			
	CIN*	potential energy Inhibitive available potential	抑制有效位能
		energy	
	GCAPE	Normalized available	归一化有效位能
		potential energy	
	EHI	Energy helicity index	能量螺旋度
	BRN	Bold Richardson number	粗理查逊数
	WCAPE	Pseudo convective available	伪对流有效位能
		potential energy	
特殊高度厚度类	Dc		Doswell 云厚度
(Special Level and	aa4		参加对流厚度
laver)	aa8		参加对流厚度
	7H*	Level of zero Celsius degree	零度厚高度
	7m20H	Level of -20 Celsius degree	-20 度尽高度
	7m20H	Level of 20 Celsius degree	20 反因同反 20 度尼喜度
		Drossuro at lovel of	-50 反広问反
		pressure at level of	1日月晚纪同校
			拉在海岸市
	LCL_I	lemperature at level of	指开飙结处温度
		condensation level	<b>王</b> //
	EL_P*	Equilibrium level	半衡局度
	EL_T	Temperature at equilibrium level	半衡高度处温度
	LFC_P*	Level of free convection	自由对流高度
	LFC_T	Temperature at level of free	自由对流高度处温度
		convection	
	CCL_P	Convective condensation	对流凝结高度
		level	
	CCL_T	Temperature at convective	对流凝结高度处温度
		condensation level	
	YDC P		理论云顶高度
	YDC T		理论云顶高度处温度
	Wd EL		不稳定 Cape 处宽度
	Ld FL		不稳定 Cape 外长度
	Hd 020		混合相厚 BR 增长厚 (0
			度与-20度的位势喜度
	Hd 204		│ <sup>/ /</sup> 混合相层 BB 增长层 (-20)
			度与-40度的位势高度
			」 左 /

# 第11章 台风路径数据的显示

MeteoExplorer 支持 MICAPS 第七类数据,即台风路径数据。图 11-1 显示了一幅 2011 年 第 21 号台风天鹰(WASHI)的行进路径。



图 **11-1**: **2011** 年第 **21** 号台风天鹰(WASHI)的行进路径在 MeteoExplorer 中的显示结果。

# 11.1 台风路径显示属性的设置

MeteoExplorer 默认显示台风名称、台风编号、台风位置、台风路径和七级风圈。当然 用户可以通过如图 11-2 所示的台风选项(Typhoon Options)设置对话框对台风路径的显示 属性进行定制。该对话框中各个控件的含义为:

- 显示/隐藏台风名称(Typhoon Name)
- 显示/隐藏台风编号(Typhoon Number)
- 显示/隐藏台风发报中心(Forecast Center)
- 显示/隐藏台风位置(Position)
- 显示/隐藏台风路径(Track)
- 显示/隐藏台风预报路径(Forecast Track)
- 显示/隐藏台风七级风圈(Wind scale 7 circle)

● 显示/隐藏台风十级风圈(Wind scale 10 circle)

此外,单击某个选择控件右边的颜色选择按钮将打开如图 6-3 (第 59 页)所示的颜色选择 对话框,从而更改某一天气要素的显示颜色。

X
Typhoon Number
Position
Forecast tracks
OK Cancel

图 **11-2**: 用户可以通过台风选项(Typhoon Options)设置对话框对台风路 径的显示属性进行定制。

# 第12章 城市预报数据的显示

MeteoExplorer 支持 MICAPS 第八类数据,即城市预报数据。图 12-1 显示了一幅 2010 年 6 月 20 日 20 时的城市预报。



图 12-1: MeteoExplorer 支持城市预报数据的显示。

### 12.1 城市预报天气要素显示属性设置

用户能够通过如图 12-2 所示的城市预报选项(City Forecast Options)设置对话框对城市 预报数据的显示属性进行定制。该对话框中各个控件的含义为:

- 12 小时和 24 小时风向风速(Wind 12H 和 Wind 24H)
- 12 小时和 24 小时天气现象(WPP 12H 和 WPP 24H)
- 最低温度和最高温度(Min Temperature 和 Max Temperature)
- 观测站点站号(Station ID)
- 观测站点地理位置(Station)

此外,单击某个选择控件右边的颜色选择按钮将打开如图 6-3 (第 59 页)所示的颜色选择 对话框,从而更改某一天气要素的显示颜色。

第12章 城市预报数据的显示

Wind 12H	Wind 24H
WPP 12H	VPP 24H
Min Temperature	Max Temperature
Station ID	
V Station	

图 **12-2**:用户能够通过城市预报选项设置对话框对城市预报数据的显示属 性进行定制。
## 第13章 流线数据的分析与显示

MeteoExplorer 支持风场的多种显示方式,包括流线、风向杆、和风矢箭头。同时能够 计算由风场得出的衍生物理量,包括散度、涡度和等风速线。

### 13.1 流线数据的显示设置

图 13-1 显示了一幅以流线形式输出的 2010 年 1 月 1 日 00 时 NCEP 再分析数据中 850hPa 风场天气图。



图 13-1: 一幅以流线形式输出的 NCEP 再分析数据 850hPa 风场天气图。

要修改显示设置,请在图层管理窗口中选中该图层,点击"Properties"按钮打开流线显示选项(Stream Options)对话框(图 13-2)。

Stream Options
Streamline Display
Graphics type Wind streamlines 😂
Line color
Line style Solid 🖨 Density 2 🖨
Wind Velocity Threshold (m/s) 0.0
Derived Element
Element Vorticity 🖨 🗆 Show Contour
Line Color Line Width 2
Line Style Solid 🖨 🗆 Shade isoline
Show grid value More options
X <u>C</u> ancel

图 **13-2**: MeteoExplorer 提供了流线显示选项对话框以便用户定制流场的显示 属性。

流线显示选项对话框分为两部分。上面部分是流线显示设置(Streamline Display),下面部分是衍生物理量计算及等值线分析与显示(Derived Element)。

流线显示设置分组框中各控件的作用及含义为:

- 图形输出类型(Graphics type): MeteoExplorer 支持风场的三种显示方式,包括流线(Wind streamline)、风向杆(Wind barbs)、和风矢箭头(Wind vector arrows)。流线输出示例见图 13-1;风矢箭头输出示例见图 13-3 和图 13-4;风向杆的输出示例见图 13-5。
- 流线颜色(Line Color)、线宽(Line Width)、和样式(Line Style)。
- 流线密度(Density):流线密度下拉控件中共有四个密度级别 1~4,1表示密度最小,4
   表示密度最大。见图 13-3 和图 13-4 分别显示了密度为 2 和密度为 4 的风矢箭头输出结果。
- 风速显示阈值(Wind Velocity Threshold (m/s)): 在风向杆和风矢箭头这两种显示方式下, 只有大于风速显示阈值的值才被显示。图 13-5 给出了当风速显示阈值为 10m/s 时的风 向杆输出结果。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



(x = 594, y = 351), (lon = 115.6, lat = 33.0)

图 13-4: 密度为 4 的风矢箭头输出结果。

第13章 流线数据的分析与显示



图 13-5: 风速显示阈值为 10m/s 时的风向杆输出结果。

### 13.2 风场衍生物理量的计算及其等值线分析

流线显示选项对话框的下半部分衍生物理量(Derived Element)分组框中的控件作用和 含义为:

- 衍生物理量及其等值线分析。MeteoExplorer 目前提供的衍生物理量有涡度(Vorticity)、 散度(Divergence)、和等风速线(Isotachs)。当用户需要计算某个衍生物理量及其等值 线分析结果时,请在下拉列表控件(Element)选择该衍生物理量,然后让等值线显示 选择控件(Show Contour)处于被选中状态。如果该衍生物理量已经被计算,则等值线 显示选择控件将处于被选中状态。如果用户取消显示选择控件的选中状态,则该衍生物 理量的等值线分析结果将不在程序窗口中显示。
- 等值线属性,包括颜色(Line Color),线宽(Line Width)和样式(Line Style)。
- 等值线填色(Shade isoline)。
- 显示衍生物理量格点场中的格点值(Show grid value)。

此外,当用户需要完全定制等值线的所有分析和显示属性时,可以点击"More options"按钮打开如图 6-6(第 62 页)所示的等值线分析与显示对话框。由于衍生物理量分组框中的控件布局和含义与图 6-4(第 60 页)基本一样,因此请参考第 6.2节(第 59 页)获取关于如何使用这些控件的详细说明。

图 13-6 显示了在图 13-5 所示的流场上叠加涡度场及其等值线的结果。图 13-7 显示了在 图 13-5 所示的流场上叠加等风速线的结果。这里等风速线使用了填色显示方式。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 13-6: 在图 13-5 所示的流场上叠加涡度场及其等值线的结果。

第13章 流线数据的分析与显示



图 **13-7**: 在图 **13-5** 所示的流场上叠加等风速线的结果。这里等风速线使用 了填色显示方式。

# 第14章 天气图交互制作

MeteoExplorer 支持天气图的交互制作,即用户能够以交互的方式在程序窗口内绘制各种天气符号,修改天气符号的属性,并将所绘制的天气图图层保存到磁盘文件中。

## 14.1 认识天气图制作工具箱

要开始天气图的交互制作,首先需要打开如图 14-1 所示的天气图制作工具箱。



图 14-1: 用户通过使用天气图制作工具箱在程序窗口内绘制、编辑各种天 气符号。

方法是选择菜单项"View, Synoptic Scale Toolbox",或者点击工具栏中的 <sup>1</sup>(Windows 版本)

或者 (Unix/Linux 版本) 按钮。表 14-1 给出了工具箱中每个按钮的作用和含义。

按钮图像	含义	按钮图像	含义	按钮图像	含义
Γ	静风	5	三级风	F	四级风
F	五级风	F	六级风	F	七级风
8	八级风	¥	九级风	F	十级风
F	十一级风	<b>V</b>	十二级风	•	小雨
••	中雨	••	大雨	•••	暴雨
••••	大暴雨		特大暴雨	♦	阵雨
$\sim$	轻冻雨	~	冻雨	*	雨加雪
×	小雪	××	中雪	***	大雪
*	暴雪	♦	阵雪	5	浮尘
\$	扬沙	S	沙尘暴	<del>\$</del> >	轻沙尘暴
0	晴天	0	多云		阴天
	轻雾		雾	ר. ב	雷暴

表 14-1: 天气图制作工具箱中各个按钮的作用和含义。

MeteoExplorer 1.2 用户手册

<del>\$</del>	冰雹	L	霜冻	72	旋转风
9	台风	ノ	槽线	/	暖锋
✓	锢囚锋	▶	静止锋	/	冷锋
/	箭头符号	ノ	双实线	(°c	35 度温度线
E.	霜冻线	0	闭合等值线		填充区域
A	文字	∽	高低值中心	<b>№</b>	冷暖中心
• <b>&gt;</b> *	地 面 单 点 符 号	$\mathcal{I}$	等值线	Þ	修改等值线
588	等值线标值	r	裁剪与移动	4	漫游

## 14.2 使用天气图制作工具箱

00

当打开天气图制作工具箱后,默认被选中的按钮是漫游按钮。用户使用鼠标左键单击某 一按钮以选中该按钮。被选中的按钮上面将显示一个红色圆圈,以帮助用户识别当前选中的 按钮。此外,工具箱下方的 Selection 后面将显示被选中的按钮的含义。

**小提示**: 天气图制作工具箱被选中的按钮上面将显示一个红色圆圈,以帮助用户识别当前选中的按钮。此外,工具箱下方的 Selection 后面将显示被选中的按钮的含义。

根据天气符号的不同,其绘制方法是不一样的。但是我们可以把具有相同绘制方法的天 气符号分为一类,然后分别介绍每一类天气符号的绘制方法。MeteoExplorer 中把所有天气 符号七类。下面具体介绍每一类天气符号的绘制方法。

#### 14.2.1单点型天气符号及其绘制方法

单点型天气符号包括静风,小雨,中雨,大雨,暴雨,大暴雨,特大暴雨,阵雨,冻雨, 轻冻雨,雨加雪,小雪,中雪,大雪,暴雪,阵雪,浮尘,扬沙,沙尘暴、轻沙尘暴,晴天, 多云,阴天,雾,轻雾,雷暴,冰雹,霜冻,台风,地面单点符号和文字。

单点型天气符号的绘制方法比较简单,用户在选中相应的按钮后,只需用鼠标左键单击 被绘制符号所在的位置,该天气符号将在程序窗口中显示,并被加入到当前编辑图层中(关 于如何将一个图层设置为编辑状态请参考第 3.5 节 22 页)。

除添加文字符号外,单点型天气符号没有属性设置。当选中文字符号时,天气图绘制工 具箱的下方会出现颜色选择按钮(图 14-4A)。单击该按钮打开如图 6-3(第 59 页)所示的 颜色选择对话框。文字符号的默认颜色为红色,用户可以更改为需要的颜色。当用户用鼠标 左键在程序窗口中单击被绘制符号所在的位置后,将会打开添加注释(Add Annotation)对 话框(图 14-2)。在"Enter text"编辑控件中输入被添加的文字后,单击"OK"按钮将文字 添加到当前编辑图层中。或者单击"Cancel"按钮取消本次操作。

d Annotation:	
Enter text: 588	
	Cancel

图 **14-2**:用户通过添加注释(Add Annotation)对话框将将文字添加到当前 编辑图层中。

#### 14.2.2矢量型天气符号及其绘制方法

矢量型天气符号包括从三级风、四级风到十二级风这十个符号,以及旋转风。矢量型天 气符号的绘制方法是用户在绘制开始时单击鼠标左键确定天气符号所在的位置,然后移动鼠 标调整天气符号的方向,最后单击鼠标左键确定天气符号的方向和长度。

矢量型天气符号的属性只有颜色一项可供修改,这与文字符号相同(图 14-4A)。

#### 14.2.3多态单点型天气符号及其绘制方法

这是一类特殊的单点型天气符号,这种天气符号与另一个天气符号共享天气图绘制工具 箱中的一个按钮。多态单点型天气符号包括高低压中心,冷暖中心,和等值线标值。

一个多态单点型天气符号的具体形态与用户所使用的鼠标键有关。例如高低压中心被看 作是同一种天气符号,用户单击鼠标左键时,生成高压中心;用户单击鼠标右键时,生成低 压中心。冷暖中心也是这样,用户单击鼠标左键时,生成暖中心;用户单击鼠标右键时,生 成冷中心。对于等值线标值,当用户单击鼠标左键时会打开如图 14-3 所示的添加等值线标 值(Add isoline label)对话框。用户输入等值线标值后点击 "OK"按钮以添加标值。用户单 击鼠标右键时,程序会自动将用户上一次输入的等值线标值直接加入到编辑图层中,免去了 用户操作等值线标值对话框的麻烦。

多态单点型天气符号没有属性需要设置。

MeteoExplorer 1.2 用户手册

Add isoline label:	X
Enter text:	
ОК	Cancel

#### 14.2.4曲线型天气符号及其绘制方法

曲线型天气符号的命名是由于用户在绘制这些天气符号通常要画出一条闭合或者非闭 合的曲线。曲线型天气符号包括槽线,暖锋,锢囚锋,静止锋,冷锋,箭头,双实线,35 摄氏度温度线,霜冻线,闭合等值线,填充区域和等值线。

要绘制曲线型天气符号,用户首先单击鼠标左键确定曲线的起点,然后多次单击鼠标左 键来给出控制点的位置,这些控制点决定了曲线的走向和长度。最后单击鼠标右键确定曲线 的终点。

在程序实现上,MeteoExplorer 通过将这些用户绘制的控制点运用样条理论进行平滑处理,计算得到对应的曲线。MeteoExplorer 支持在用户绘制曲线的同时将样条平滑的结果实时地显示出来。我们将这一功能称为预览。要打开预览功能,请选择"Option, Preferences" 菜单项,在偏好设置(Preferences)对话框中,选中"Smooth linestrip when drawing synoptic chart"。图 3-14(第 31 页)显示了打开绘制曲线预览功能时曲线的显示结果;图 3-15(第 31 页)显示了关闭绘制曲线预览功能时曲线的显示结果。

在曲线型天气符号中,箭头,双实线,35 摄氏度温度线,霜冻线,填充区域可以设置符号的颜色。闭合等值线和等值线可以设置颜色,线宽和样式(图 14-4B)。MeteoExplorer 根据当前用户选择的天气符号,动态地在在天气图制作工具箱的底部显示或者隐藏符号颜色 选择按钮(color)、符号尺寸滑动条(size)、和符号样式下拉列表(style) 控件。

图 14-3: 用户使用添加等值线标值对话框将等值线标值加入到编辑图层中。



图 14-4: MeteoExplorer 根据当前用户选择的天气符号,动态地在在天气图制作工具箱的底部显示或者隐藏符号颜色选择按钮(color)、符号尺寸滑动条(size)、和符号样式下拉列表(style) 控件。

## 14.2.5曲线型天气符号的修改

当用户在天气图制作工具箱中选择"修改等值线"按钮,并在程序窗口中移动鼠标时,如果当前鼠标光标位于某一天气符号上,则该天气符号将被高亮显示。图 14-5 显示了预报员在编辑一张 500hPa 高空填图时,将鼠标移动到一条标值为 512 位势十米的等高线上时,

- -Meteo Explorer File Edit Option View Help 🛅 📴 🛃 🔄 🍽 🖹 Copy 🕼 🔚 🭸 🔇 Previous 🧿 Next 🔮 🕥 🕨 Animation 36 35 38 42 36 37 D -40 524-21 3. 537 40 -35 D -34 33 42 -45 -30 543 (x = 746, y = 219), (x\_im = 819.6, y\_im = -142.6), (lon = 152.8, lat = 57.2)

该等高线被高亮显示为黑色,以区别于其它显示为绿色的等高线3。

图 14-5: 用户在天气图制作工具箱中选择"修改等值线"按钮,并在程序 窗口中移动鼠标时,如果当前鼠标光标位于某一天气符号上,则该天气符 号将被高亮显示。

当一个天气符号被高亮显示时,即表明该天气符号处于被编辑状态。MeteoExplorer 将 处于编辑状态的天气符号用高亮显示,以帮助用户区分当前被编辑的天气符号与其它天气符 号。

因此,当用户希望编辑修改某一曲线型天气符号时,首先通过将鼠标光标移动到该天气符号上使其高亮显示。然后开始画线。请注意,您修改线条时所画的第一个点必须落在处于高亮显示的天气符号上。否则该天气符号将退出被编辑状态。修改线条的画线方式与添加线条相同,即单击鼠标左键指定第一个及其后面的控制点,单击鼠标右键指定最后一个控制点并结束画线。如图 14-6 所示,如果控制点位于被编辑的线条上,则该控制点被显示为一个小方块。整个修改线条以红色显示,以区别于被编辑的线条。图 14-7 显示了修改后的等高线。

Rest and a second

**小提示**:您修改线条时所画的第一个点必须落在处于高亮显示的天气符号上。否则 该天气符号将退出被编辑状态。

<sup>3</sup>高亮显示的颜色取决于当前的主题样式,在业务主题中高亮显示颜色为白色。

第14章 天气图交互制作



图 **14-6**: 当控制点位于被编辑的线条上,该控制点被显示为一个小方块。整 个修改线条以红色显示,以区别于被编辑的线条。



图 14-7: 根据图 14-6 所示的修改线条为标准,修改后的等高线。

以上修改等高线的方法适用于所有曲线型天气符号。

#### 14.2.6天气符号的移动与剪切

要移动或者剪切某一天气符号,首先将鼠标光标移动到该天气符号上使其处于高亮显示 状态(即被移动或剪切状态)。使用鼠标左键拖曳该天气符号使其移动,释放鼠标左键结束 移动操作;使用鼠标右键单击该天气符号将其剪切。

作为本节的最后,我们用表 14-2 对七类天气符号所包含的成员及其绘制方法做了总结, 以供用户快速参考。

表 14-2: 七类天气符号所包含的成员及其绘制方法。

类型名称	操作方法	包含的天气符号
单点型天气符号	在程序窗口中天气符号所在位置处单击 一次鼠标左键。	所有的天气符号(如 雨,雪,台风等)。
矢量型天气符号	用户在绘制开始时单击鼠标左键确定天 气符号所在的位置,然后移动鼠标调整天 气符号的方向,最后单击鼠标左键确定天 气符号的方向和长度。	表示风的符号。
多态单点型天气符号	在程序窗口中天气符号所在位置处单击 一次鼠标左键或者右键。	高低压中心,冷暖中 心,等值线标值。
曲线型天气符号	用户首先单击鼠标左键确定曲线的起点, 然后多次单击鼠标左键来给出控制点的 位置,这些控制点决定了曲线的走向和长 度。最后单击鼠标右键确定曲线的终点。	等值线, 槽线, 各种 类型的锋面, 霜冻 线, 填充区域等。
曲线型天气符号的修改	将鼠标光标移动到被修改的天气符号上 使其处于高亮显示状态(即被编辑状态)。 以添加曲线型天气符号相同的方法绘制 修改线条。	
天气符号的移动和剪切	将鼠标光标移动到被移动或者剪切的天 气符号上使其处于高亮显示状态(即被移 动或剪切状态)。使用鼠标左键拖曳该天 气符号使其移动,释放鼠标左键结束移动 操作;使用鼠标右键单击该天气符号将其 剪切。	

## 14.3 绘图操作命令的撤销与恢复

操作命令的撤销与恢复是文字、图形编辑软件中必备的两项功能,在这一点上 MeteoExplorer 也不例外。用户可以通过菜单项"File, Undo",或者工具栏上的 🤊 (Windows

版本)或者 (Unix/Linux 版本) 按钮,或者快捷键组合"Ctrl+Z"实现撤销功能。对于 恢复功能,用户可以通过菜单项"File,Undo",或者工具栏上的 💙 (Windows 版本) 或者 

## 14.4 天气图的(自动)保存

MeteoExplorer 支持将当前编辑的天气图交互图层保存为 MICAPS 第 14 类数据文件。操 作步骤是首先在图层管理窗口中将待保存的图层设置为被编辑图层(关于图层的操作请参考 第 3.5 节,第 22 页)。然后选择菜单项"File, Save"或者快捷键组合"Ctrl+S"以打开文件 保存对话框,输入保存文件的文件名并确认。当您希望以其它名称保存时,请选择菜单项"File, Save As"或者快捷键组合"Ctrl+A"以打开文件保存对话框,输入保存文件的新文件名并确 认。

当用户退出 MeteoExplorer 的时候,如果还有未被保存的天气图交互图层,则 MeteoExplorer 会提示用户是否在不保存当前编辑图层的情况下退出程序(图 14-8)。如果用 户选择"确定",则程序在不保存当前编辑图层的情况下退出:如果用户选择"取消",则程 序继续运行而不退出。

MeteoExplorer 还有自动保存当前编辑图层的功能,以防止当程序异常退出时造成用户 已有编辑工作的丢失。在实现上, MeteoExplorer 会定时地将每个可编辑图层保存到临时文 件中,保存的位置一般为操作系统中放置用户临时文件的目录。如 Windows Vista 中的保存 用户临时文件的目录通常为"C:\Users\YourLoginName\AppData\Local\Temp",其中 YourLoginName 是系统的登录用户名。临时文件的命名规则为 m14 yyyymmddhh rrrrr.tmp, 其中 yyyymmddhh 为临时文件的创建时间, rrrrr 为 5 位随机整数。当 MeteoExplorer 正常退 出时,会将所有打开的临时文件删除。当 MeteoExplorer 异常退出时,所有的临时文件会保 存在用户的临时目录中,供用户恢复数据使用。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 14-8: 当用户退出 MeteoExplorer 的时候,如果还有未被保存的天气图交互图 层,则 MeteoExplorer 会提示用户是否在不保存当前编辑图层的情况下退出程序。

# 第15章 中尺度天气分析

从 1.2 版本开始, MeteoExplorer 加入了中尺度天气分析功能, 支持用户以交互的方式 绘制中尺度天气符号, 修改天气符号的属性, 保存编辑结果到磁盘文件。

## 15.1 认识中尺度工具箱

MeteoExplorer 中的中尺度天气分析功能是通过中尺度工具箱的形式实现的。要打开如图 15-1 所示中尺度工具箱,请选择菜单项"工具,中尺度工具箱"。



图 **15-1**: MeteoExplorer 中的中尺度天气分析功能是通过中尺度工具箱的形式实现的。

中尺度工具箱中控件布局可以分为两部分,右边的一组按钮给出了所有的天气符合,用 户通过点击某一按钮以选中某一天气符合。表 15-1 给出了中尺度工具箱中每个按钮的作用 和含义。左边的控件给出了当前所选符号的属性,包括层次、是否带层标注、颜色、样式、 大小、字体大小、字体颜色。

按钮图像	含义	按钮图像	含义	按钮图像	含义
—	等压线	-	等风速线		3 小时显著升 压线
-	等假相当位 温线	~	湿轴	-	飑线
/	暖锋	▶	静止锋	-	过去 12 小时 槽线
/	过去 12 小时 暖锋	7	七至八级风	Φ	冰雹
-	等温度线	••••	等露点温度 线		3 小时显著降 压线
***	250hPa 季节 温度特征线	π	千舌	Π	湿舌

表 15-1: 中尺度工具箱中每个按钮的图像与含义。

第15章 中尺度天气分析

<	锢囚锋	1	冷锋		过去 12 小时 切变线
/	过去 12 小时 冷锋	ว้า	雷暴	)(	龙卷风
-	槽线		显著湿区		850hPa 与 500hPa 温度 差
<b>—</b>	24 小时变高 线	К	冷堆	F	风向杆
5	折线	<b>→</b>	显著流线	<b>→</b>	最大风带
=	切变线	0000	干线 (露点 锋)		辐合线
••••	温度脊(暖 脊)	****	12 小时显著 降温区	88	24 小时变温
•••	温度槽(冷 槽)	5	带标注的槽 线	-•-	等比湿线
850	带标注的未 来 24 小时槽 线		急流核	4	修改等值线
588	添加等值线 标值	r	剪切/移动	•	漫游

由表 15-1 可以看出,中尺度工具箱与天气尺度工具箱中有 12 个符号是相同的,它们是:暖锋、静止锋、七至八级风、冰雹、锢囚锋、冷锋、雷暴、槽线、修改等值线、添加等值线标值、剪切/移动和漫游。

## 15.2 使用中尺度工具箱

当打开中尺度工具箱后,默认被选中的按钮是漫游按钮。用户使用鼠标左键单击某一按钮以选中该按钮。被选中的按钮上面将显示一个红色圆圈,以帮助用户识别当前选中的按钮。此外,工具箱左侧下方的"当前选择"后面将显示被选中的按钮的含义。

尽管不同天气符号的绘制方法不同,但是我们还是可以按照上一章的方法,把具有相同 绘制方法的符号分为一类。下面具体介绍每一类天气符号的绘制方法。

#### 15.2.1 单点型天气符号及其绘制方法

中尺度工具箱中的单点型天气符号不多,只有冰雹、雷暴、龙卷风、冷堆共四个。单点型天气符号的绘制方法比较简单,用户在选中相应的按钮后,只需用鼠标左键单击被绘制符号所在的位置,该天气符号将在程序窗口中显示,并被加入到当前编辑图层中(关于如何将一个图层设置为编辑状态请参考第 3.5 节、第 22 页)。

在这四个符号中,只有冷堆符号可以设置显示属性,包括字体大小和颜色。

#### 15.2.2 矢量型天气符号及其绘制方法

矢量型天气符号包括七至八级风和风向杆这两个符号。矢量型天气符号的绘制方法是用 户在绘制开始时单击鼠标左键确定天气符号所在的位置,然后移动鼠标调整天气符号的方向, 最后单击鼠标左键确定天气符号的方向和长度。

这两个符号都没有显示属性可以设置。

#### 15.2.3 曲线型天气符号及其绘制方法

中尺度工具箱中绝大部分符号都是曲线型天气符号,包括等压线、等风速线、3小时显 著升压线、等假相当位温线、湿轴、飑线、暖锋、锢囚锋、过去12小时槽线、过去12小时 暖锋、等温度线、等露点温度线、3小时显著降压线、250hPa季节温度特征线、干舌、湿舌、 静止锋、冷锋、过去12小时切变线、过去12小时冷锋、槽线、显著湿区、850hPa与500hPa 温度差、24小时变高线、折线、显著流线、最大风带、切变线、干线(露点锋)、辐合线、 温度脊(暖脊)、12小时显著降温区、24小时变温、温度槽(冷槽)、带标注的槽线、等比 湿线、带标注的未来24小时槽线、急流核。

要绘制曲线型天气符号,用户首先单击鼠标左键确定曲线的起点,然后多次单击鼠标左 键来给出控制点的位置,这些控制点决定了曲线的走向和长度。最后单击鼠标右键确定曲线 的终点。在第 14.2.4 节(113 页)中提到的绘制曲线时的平滑预览功能同样适用于中尺度工 具箱中所有的曲线型天气符号。

在显示属性设置方面,除了暖锋、锢囚锋、过去 12 小时暖锋、静止锋、冷锋、过去 12 小时冷锋、槽线之外,其它符号都可以设置颜色、样式和线宽。而除了干舌、湿舌、带标注的槽线、带标注的未来 24 小时槽线这四个符号带层标注外,其它曲线型天气符号在默认设置下不带层标注。

#### 15.2.4 其它天气符号

剩下的符号,包括修改等值线、添加等值线标值、剪切/移动、和漫游在上一章中已经做了详细的讲解。它们的使用方法请参考第 14.2.3 节、第 14.2.5 节、和第 14.2.6 节的内容,这里不再重复。

#### 15.3 操作命令的管理与编辑图层的自动保存

在操作命令的管理以及编辑图层的自动保存功能的实现上, MeteoExplorer 对天气尺度 工具箱和中尺度工具箱采用了相同的实现机制,因此在第 14.3 节 "绘图操作命令的撤销与 恢复"和第 14.4 节 "天气图的(自动)保存"中提到的内容,在本章依然适用。

# 第16章 卫星云图、雷达数据的显示

MeteoExplorer 支持 MICAPS 第 13 类数据格式的卫星云图和雷达数据文件,以及国家卫星中心的 AWX、GPF、HDF 等高分辨率卫星云图格式。

## 16.1 卫星云图的显示和调色板的使用

打开卫星云图数据文件与打开其他数据文件一样,通过菜单项"File, Open",或者快捷键组合"Ctrl+O"。图 16-1 显示了 2010 年 9 月 11 日 16 时风云二号卫星拍摄的一幅红外云图图像。



图 16-1:风云二号卫星拍摄的一幅红外云图图像的显示结果。

图 16-2 显示了 2011 年 12 月 9 日 0 时风云二号卫星拍摄的一幅红外图像,该数据文件 的格式是 AWX 格式。

在 MeteoExplorer 中云图和雷达图像的显示属性只有调色板一项, MeteoExplorer 提供了 如图 16-3 所示的云图调色板(Nephogram Options)对话框以便用户更改调色板。

第16章 卫星云图、雷达数据的显示



图 16-2:风云二号卫星拍摄的一幅 AWX 格式的红外云图图像显示结果。

Nephogr	am Options 🛛 🗙		
Shown Channel	\$		
Palette			
Infranced	1-00		
<ul> <li>Infrored</li> </ul>	I-01		
0.5.1	1-02		
O Radar	I-03		
O M-9-9-95	I-04		
	I-05		
O Water Ven en	I-06		
<ul> <li>water-vapor</li> </ul>	I-07		
L NO.			
🗙 <u>C</u> ancel 🥥 <u>O</u> K			

图 16-3: MeteoExplorer 提供了云图调色板对话框以便用户更改调色板。

在云图调色板对话框中,最上面的部分是当前显示通道(Shown Channel)下拉列表。 通常一个云图数据文件中有一到多个通道,每个通道有一幅图像。用户希望显示哪个通道里 的图像,就在这个下拉列表控件中选择对应的通道号。因为图 16-2 中云图只有一个通道,因此图 16-3 中当前显示通道下拉列表控件不可用。

云图调色板对话框的下半部分是调色板选择部分。MeteoExplorer 将调色板分为四类, 分别对应四类图像:红外图像(Infrored)、雷达回波图像(Radar)、可见光图像(Visibility)、 和水汽图像(Water-vapor)。每类最多可以使用 10 个调色板(序号 00-09)。例如,雷达 回波图像的第三个调色板的名称是 R-02(请注意序号从 0 开始)。当用户选择某一调色板 时,请首先在左侧选择一个类型,然后在右侧的 10 个调色板中选择一个。

图 16-4 显示了将调色板更改为 Infrored, I-01 时图 16-2 中云图的显示结果。



图 16-4: 图 16-2 中红外云图图像在灰度级别调色板下的显示结果。

## 16.2 雷达数据的显示

雷达数据的处理方式与上一节中介绍的卫星云图图像一样。图 16-5 显示了 2012 年 3 月 7 日 09 时全国雷达拼图图像。雷达图像的调色板设置也与卫星云图图像相同。

第16章 卫星云图、雷达数据的显示



图 16-5: MeteoExplorer 中显示的全国雷达拼图图像。

## 16.3 高分辨率多通道云图的显示和调色板设置

MeteoExplorer 支持 GPF 和 HDF 格式的高分辨率多通道云图。图 16-6 显示了一幅 2008 年 6 月 4 日 0 时 GPF 格式的多通道云图;图 16-7 显示了一幅 2007 年 5 月 28 日 16 时 HDF 格式的多通道云图。需要注意的是的高分辨率多通道云图数据文件一般较大,因此程序的读取过程需要相对较长的时间(大于 5 秒)。

**小提示**: 高分辨率多通道云图数据文件一般较大,因此在配置不高的计算机上读取 此类文件时可能需要较长的时间,请您耐心等待。

对于多通道云图,云图调色板对话框(图 16-8)中的显示通道下拉列表控件变为可用。 用户在这个下拉列表控件中选择对应的通道号以显示相应通道里的图像。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 16-6: MeteoExplorer 中显示的 GPF 格式的高分辨率多通道云图。



图 16-7: MeteoExplorer 中显示的 HDF 格式的高分辨率多通道云图。

channel	0 -
Palette	0
Infrored	2 3 4
🔘 Radar	I-03
🔘 Visibility	I-04 I-05 I-06 I-07
🔘 Water-Vapo	ur I-08 I-09
<ul> <li>Visibility</li> <li>Water-Vapo</li> </ul>	I-05 I-06 I-07 I-08 I-09

## 16.4 自定义云图调色板

MeteoExplorer 支持用户自定义云图调色板。在 16.1 节中提到, MeteoExplorer 将调色板 分为四类, 分别对应四类图像: 红外图像 (I)、雷达回波图像 (R)、可见光图像 (V)、和水 汽图像 (W)。每类最多可以使用 10 个调色板 (序号 00-09)。例如, 红外图像的最后一个调 色板的名称是 I-09 (请注意序号从 0 开始)。MeteoExplorer 对每一类提供了一个彩色调色板 (序号为 00), 另外九个 (序号为 01-09) 是 256 个灰度级别的调色板。用户可以覆盖 01-09 号调色板以使用自己定制的调色板。调色板的格式见附录 B。例如, 如果用户想替换红外图 像的最后一个调色板, 那么请自己编辑好符合调色板格式的文本文件, 并命名为 I-09.pal, 把这个文件放到 MeteoExplorer 的安装文件夹中。关于 MeteoExplorer 的安装文件位置请参 考第 2.2 节 (第 7 页)。

## 16.5 云图动画

以动画的方式显示一个时间序列中的云图是用户的常用操作。要开始云图动画,用户首先在图层管理窗口中选中要进行动画显示的图层,然后选择菜单项"View, Animation",或

者对应的工具栏按钮 🕨 Animation (Windows 版本)、 🕨 (Unix/Linux 版本)开始动画。

动画开始后,上述菜单项会变为"View, Stop"和 <sup>Stop</sup> (Windows 版本)、 (Unix/Linux 版本)。再次选择这些菜单项或按钮以结束动画。

与图层漫游一样,用户必须把要进行动画显示的所有云图、雷达数据文件放到同一个文件夹中。MeteoExplorer 以文件名为顺序,以固定的时间间隔依次读取、显示每个文件。当处理完文件夹中最后一个文件后,MeteoExplorer 会转到读取、显示文件夹中第一个文件。

实际上在 MeteoExplorer 中图层的动画是图层漫游的一种特殊方式。图层的动画可以被 看作是自动翻页,图层漫游可以被看作是用户手动翻页。

图 16-8: MeteoExplorer 提供了云图调色板对话框以便用户更改调色板。



小提示: 在 MeteoExplorer 中不仅是云图图层, 所有的图层都可以以动画的方式进行显示, 因为。动画实际上是图层漫游的一种特殊方式。

# 第17章 剖面图的制作

剖面图是气象科研、业务人员常用的图形分析、显示方式之一,因此剖面图制作功能是 气象软件必备的一项功能。MeteoExplorer于 1.2 版本中新增了这项功能。

## 17.1 剖面图制作的准备工作

在 MeteoExplorer 中制作剖面图,请首先选择菜单项"工具,制作剖面图",或者点击 工具栏中的"制作剖面图"按钮 ( ),以打开剖面图窗口 (图 17-1)。在开始状态下,由 于还没有制定数据源以及剖面所在的空间位置,因此窗口中并没有显示任何图形。

😪 剖面图		The state of the s	and an	
📴 🖬 🗹				11
要素场 剖面设置 显示属性				
安东场				
选择单个时次				
<b>•</b>				
生成剖面图				

图 17-1:通过选择菜单项"工具,制作剖面图",或者点击工具栏中的"制作剖面 图"按钮来剖面图窗口。开始状态下剖面图窗口并没有显示任何图形。

#### 17.1.1 剖面图工具栏简介

表 17-1 给出了剖面图窗口中工具栏中每个按钮的含义及功能。通过使用"复制到剪贴板"按钮控件,用户可以轻松地将窗口显示内容以 EMF 矢量图的格式复制到剪贴板,以满 足出版或者撰写文章的需要。另外两个按钮的功能将在接下来的两个小节中详细介绍。

表 17-1: 剖面图窗口工具栏中每个按钮说明及其功能。

控件名称	按钮上的图像	控件功能

		第 17 章 剖面图的制作
选择数据文件	Da.	单击此按钮打开"打开文件"对话框。用户在此
		选择制作剖面图的数据文件。
复制到剪贴板	Ra	将窗口显示内容以 EMF 矢量图的格式复制到剪贴
		板。
绘制剖面空间		在程序主窗口中以交互的方式绘制剖面图所在的
		空间位置。

### 17.1.2 指定剖面图的数据源文件

要指定剖面图的数据源文件,请点击剖面图窗口工具栏中的"选择数据文件"按钮,并在接下来出现的打开文件对话框中选择制作剖面图所需要的数据源文件。目前MeteoExplorer 只支持以 NetCDF、GRIB1/GRIB2、和 GrADS 编码格式存储的模式数据文件,并以文件的扩展名来判断该文件的编码格式。因此请您为您的数据文件加上适当的扩展名。NetCDF 文件的扩展名为 nc; GRIB1 (GRIB2)文件的扩展名为 grib (grib2); GrADS 文件的扩展名为 ctl。

😪 剖面图		 	 C Binnet	
📴 🕒 🗹				
要素场 剖面设置 显示属性				
<b>亜麦</b> 1%				
₹ ₹ ×0         Image: Solution of the second seco				
< Ⅲ → 送择单个时次				
2012-01-05_12:00:00 🔻				
生成剖面图				
	 2			-

图 **17-2**: 当成功的打开一个模式数据文件后,文件中所有三维及其以上结构的 要素将会以显示在窗口左侧名为"要素场"的树型结构控件中。

当成功的打开一个模式数据文件后,文件中所有三维及其以上结构的要素将会以显示在 窗口左侧名为"要素场"的树型结构控件中(图 17-2)。由于二维结构的要素无法用来制作 剖面图,因此二维结构的要素将不被显示。如果一个数据文件中没有三维及更高维度结构的 要素的话,那么 MeteoExplorer 认为这个数据文件无效,即无法用于制作剖面图。

当用户需要改变数据源文件时,可以再次点击"选择数据文件"按钮,然后选择新的文件。这时,原来的数据源文件将不再有效。如果当前已经有制作好的剖面图,那么这些剖面 图将基于新的数据源文件重新制作生成。



- 目前 MeteoExplorer 只支持以 NetCDF、GRIB1/GRIB2、和 GrADS 编码格式存储的模式数据文件,请确保您的数据文件使用了恰当的扩展名。NetCDF 文件的扩展名为 nc; GRIB1
   (GRIB2) 文件的扩展名为 grib (grib2); GrADS 文件的扩展名为 ctl。
- 通过再次点击"选择数据文件"按钮,并选择新的文件,您可以改变数据源文件。这时, 原来的数据源文件将不再有效。

#### 17.1.3 绘制剖面的空间位置

要制作剖面图,除了指定数据源外,我们还要给出剖面的空间位置。MeteoExplorer 提供了两种指定剖面的空间位置、即起始经纬度的方法:

第一,以交互的方式在 MeteoExplorer 主窗口的地图底图上绘制一条线段,线段的起点和终 点所对应的经纬度位置即剖面的起始经纬度;

第二,在剖面图窗口左侧的属性设置子窗口的"剖面设置"页面中,通过输入起始经纬度数 值来确定剖面的空间位置。

下面就详细介绍这两种方法。

#### 交互绘制一条线段确定剖面的空间位置

要以交互的方式确定剖面的空间位置,首先请点击工具栏中的"绘制剖面空间"按钮, 点击后剖面图窗口将自动最小化到系统任务栏,同时 MeteoExplorer 主窗口处于所有窗口的 最上一层以接受用户输入。绘制线段的方法与第 14.2.2 节"矢量型天气符号及其绘制方法" (第 112 页)中介绍的绘制方法相同,即首先单击鼠标左键确定线段的起点,然后移动调整 线段的走向和长度,最后单击鼠标左键确定线段的终点。

绘制完毕后,线段将显示在 MeteoExplorer 主窗口中,同时线段的两个端点处将显示端 点所对应的经纬度数值(图 17-3)。此外,在已经指定了有效的数据源的情况下,剖面图窗 口的图形显示区中将显示剖面图的坐标系,以表示制作剖面图的准备工作已经完毕(图 17-4)。 注意到剖面图窗口左侧的属性设置子窗口的当前页面变为"剖面设置"页面,以方便用户查 看线段端点的经纬度数值。

#### 在"剖面设置"页面中通过输入起始经纬度数值来确定剖面的空间位置

另外一种确定剖面空间位置的方法是在"剖面设置"页面中直接指定起始经纬度数值。 如图 17-4 所示,用户可以直接在"开始经度"、"开始纬度"、"终止经度"、和"终止纬度" 这四个编辑控件中输入经纬度数值,然后点击页面下方的"应用更改"按钮来指定剖面的空 间位置。用户在"剖面设置"页面中所做的修改也将反映到程序主窗口显示的剖面线段上。

实际操作中,用户往往可以同时使用这两种方法来调整剖面的空间位置。

第17章 剖面图的制作



图 17-3: 绘制的线段将显示在 MeteoExplorer 主窗口中,同时线段的两个端点处 将显示端点所对应的经纬度数值。

场 剖面设置 显示属性	(120.5, 46.5)	(118.4, 42.4)	(116.4, 38.3)	(114.4, 34.2)	(112.3, 30.2)
台经度 120.5			1	8 8 8	1
纬度 46.5			1	8 8 8	
经度 111.7	20				
纬度 28.8			1	5 5 5	
治层次 10	40				
	50				
止层次 1000	70				
应用更改	100			1	
LENGER	100			1	
	150				
	200				
	250				
	400				
	500				
	600			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	859				

图 **17-4**: 当用户指定了有效的数据源,并成功地绘制了剖面线段后,剖面图窗口的图形显示区中将显示剖面图的坐标系,以表示制作剖面图的准备工作已经完毕。

总之,第 17.1.2 节和第 17.1.3 节所介绍的内容正是制作剖面图之前的两项准备工作。 需要指出的是,这两项准备工作的顺序是任意的。



一 **小提示**:指定数据源文件和绘制剖面空间位置线段是制作剖面图的两项必须的准备工作。然而这两项准备工作的顺序是任意的。

## 17.2 剖面图的生成及显示属性设置

### 17.2.1 生成剖面图

当准备工作完成以后,生成剖面图的工作将非常简单。用户所需要做的就是在"要素场" 树型控件中选择一个物理量要素,然后在"选择单个时次"控件中选择想要的时次<sup>4</sup>。最后 点击"生成剖面图"按钮。新生成的剖面图将显示在剖面图窗口右侧的子窗口中。



图 17-5: 生成剖面图的步骤为: 首先在"要素场"树型控件中选择一个物理量要素, 然后在"选择单个时次"控件中选择想要的时次。最后点击"生成剖面图" 按钮。

图 **17-5** 显示了用户选择位势高度(绿色实线)、温度(红色虚线)和风场(棕色风杆) 后生成的三个剖面图。

### 17.2.2 剖面图的显示属性设置

在 MeteoExplorer 的剖面图窗口中,每个生成的剖面图都被看作一个图层,这样,所有

<sup>4</sup> 如果被选择的要素只有一个时次,那么"选择单个时次"控件将处于禁用状态。

生成的剖面图将按照图层的方式进行管理,如图 17-6 所示。

生成的剖面图		已生成的剖面图	
山云怀迦	and a star	图层标题	
012010512_000NCEP	1000hPaHGT	2012010512_000NCE	P_1000hPaHGT
012010512 000NCEP	1000hPaWind(unit:	2012010512_000NCE	P 1000hPaWind(u
		•	
記示 隐藏 [	删除  属性	显示 隐藏	删除  属性
2年/古とや+コキム/古			
等值线起始值	-64.0	流场显示类型	Wind barb: 💌
等值线起始值 等值线递增值	-64.0 8.0	流场显示类型	Wind barb: 💌
等值线起始值 等值线递增值 等值线终止值	-64.0 8.0 0.0	流场显示类型 流线颜色	Wind barb: 💌
等值线起始值 等值线递增值 等值线终止值 等值线颜色	-64.0 8.0 0.0	流场显示类型 流线颜色 流线宽度	Wind barb:
等值线起始值 等值线递增值 等值线终止值 等值线颜色	-64.0 8.0 0.0	流场显示类型 流线颜色 流线宽度 流线笔度	Wind barb:
等值线起始值 等值线递增值 等值线终止值 等值线颜色 等值线宽度 2	-64.0 8.0 0.0	流场显示类型 流线颜色 流线宽度 流线样式	Wind barbs
等值线起始值 等值线递增值 等值线终止值 等值线颜色	-64.0 8.0 0.0	流场显示类型 流线颜色 流线宽度 流线样式 流线密度	Wind barbs  Vind barbs
<ul> <li>等值线起始值</li> <li>等值线途增值</li> <li>等值线称已</li> <li>等值线宽度</li> <li>等值线代式</li> <li>案值线样式</li> <li>案值</li> </ul>	-64.0 8.0 0.0 olid •	流场显示类型 流线颜色 流线宽度 流线样式 流线密度 风速阈值(米/秒)	Wind barb:  Vind b

А

В

图 17-6: 所有已生成的剖面图以图层的方式进行管理。使用方法与第 3.5 节 "图层 管理"中介绍的使用方法相同。此外,页面下方的属性控件内容由所选图层的类型 决定。A显示了格点型图层的属性控件,B显示了风场图层的属性控件。

要对剖面图图形的显示属性进行设置,请首先在剖面图窗口的属性设置子窗口中选择 "显示属性"页面以切换到该页面。此页面的上半部分以列表的形式列出了所有已生成的剖 面图。列表下方是名为"显示"、"隐藏"、"删除"、和"属性"四个按钮。图层列表与四个 按钮的使用方法与第 3.5 节 "图层管理"(第 22 页)中介绍的图层使用方法相同。当选中了 一个图层, 然后点击"属性"按钮后, 会在页面的下半部分显示一系列该所选图层相关的控 件。例如图 17-6A 显示了格点型图层的属性控件;图 17-6B 显示了风场图层的属性控件。用 户可以通过修改这些控件的数值来改变图层的显示属性,并通过点击"应用属性修改"按钮 使新的属性生效。
#### 17.2.3 剖面图铅直方向上显示范围的修改

在剖面图的实际应用中,用户往往只关心某一高度范围内的数据内容,因此, MeteoExplorer 在剖面图窗口中增加了设置起始高度层次的功能。

要设置显示高度范围,请在剖面图窗口左侧的属性设置子窗口中选择"剖面设置"页面 以切换到该页面。然后修改"开始层次"或"终止层次"编辑控件的内容,最后点击""按 钮湿修改生效。图 17-7 显示了在图 17-5 的基础上,将开始层次改为 200hPa,并将温度等值 线填色后的显示结果。



图 **17-7**:用户可以通过修改剖面图铅直方向上显示范围,和每个图层的显示属性 来定制图形显示结果。

## 第18章 非常规数据的显示

从第 5 章到第 16 章,我们介绍了常用的气象数据的分析与显示。近些年来,大量新型的非常规数据得到了广泛地使用。MeteoExplorer 也开始逐步增加对这些非常规数据的支持。

### 18.1 邮票图的显示

邮票图是集合预报中一种常用的显示方式。在 MICAPS 中专门用第 118 类数据来表示邮 票图。打开邮票图文件的方法与打开其它文件的方法相同,图 18-1 显示了一幅 2012 年 9 月 22 日 00 时欧洲中心数值模式海平面气压的集合预报。



图 18-1: MeteoExplorer 对于邮票图文件默认以缩略图的形式进行显示。本图显示 了一幅 2012 年 9 月 22 日 00 时欧洲中心数值模式海平面气压的集合预报。

注意到图 18-1 中工具栏中的"缩略图显示"按钮( <sup>III</sup>)处于按下状态,表示 MeteoExplorer 对于邮票图文件默认以缩略图的形式进行显示。另一种显示方式就是 MeteoExplorer 常用的 图层叠加形式。如图 18-2 所示,用户可以点击"缩略图显示"按钮将 MeteoExplorer 的显示 方式切换回图层叠加形式。这时主窗口中将显示邮票图中的第一个成员。

第18章 非常规数据的显示



图 18-2: 用户可以点击"缩略图显示"按钮将 MeteoExplorer 的显示方式切换回 图层叠加形式。这时主窗口中将显示邮票图中的第一个成员。

## 18.2 L 波段探空数据的分析与显示

L波段探空数据取自加密的自动观测站,其中包含的高空温度、气压、相对湿度和风等 气象要素数据已经成为天气分析和预报的重要依据。L波段探空数据又分为分数据和秒数据 两种。

MeteoExplorer 对 L 波段探空数据的操作、显示方式与对 MICAPS 第五类数据的操作、显示方式是一致的。因此请您参考第 10 章(第 89 页)以了解如何对 L 波段探空数据进行操作并设置显示属性。当成功打开一个 L 波段探空数据文件后, MeteoExplorer 会显示如图 18-3 所示的探空分析(Soundings Analysis)窗口。图 18-3 显示的是 2011 年 2 月 9 日 00 时的 L 波段探空观测分数据。

MeteoExplorer 1.2 用户手册



图 18-3: MeteoExplorer 对 L 波段探空数据的显示方式与对 MICAPS 第五类数据的显示方式是一致的。当成功打开一个 L 波段探空数据文件后, MeteoExplorer 会显示探 空分析(Soundings Analysis)窗口

## 第19章 图像保存与出图支持

## 19.1 保存为图像文件

MeteoExplorer 提供了两种方式将程序窗口中显示的图形内容保存为图像。一种是保存为图像文件,支持的格式有 BMP、JPG、和 PNG。为把程序窗口中显示的图形内容保存为图像文件,用户可以使用菜单项"文件,保存为图片",然后在对话框中指定要保存的图像文件名称。

### 19.2 保存为矢量图文件

MeteoExplorer 还可以将程序窗口中显示的图形内容保存为 Windows 增强型元文件 (Enhanced Meta Format, EMF)<sup>5</sup>。这是一种矢量格式的图形文件, EMF 是撰写科技文章所 要求的一种格式。

## 19.3 复制到系统剪贴板

另一种方法是直接将程序窗口中显示的图形内容复制到系统剪贴板中,供外部程序直接 使用<sup>6</sup>。要把程序窗口中显示的图形内容复制到系统剪贴板中,请选择菜单项"Edit, Copy", 或者点击工具栏中相应的按钮;或者使用快捷键"Ctrl+C"。

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 保存为 Windows 增强型元文件的功能只在 Windows 版本中提供。

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 此功能只在 Windows 版本中提供



图 19-1: MeteoExplorer 的 Windows 版本支持将程序窗口中显示的图形 内容复制到系统剪贴板中,供外部程序直接使用。

图 19-1 显示了将系统剪贴板中的图像插入到 PowerPoint 程序中的结果。可以看出,插入后的图像与原图像是一致的。

# 附录A 自定义综合图数据菜单

未完成

# 附录B 调色板数据文件的格式

未完成